

ZoomText

Guida Utente

Freedom Scientific, Inc.
www.FreedomScientific.com
440945-001 Rev D

Copyrights

Fusion

Copyright © 2020, Freedom Scientific, Inc. All Rights Reserved.

ZoomText Magnifier

Copyright © 2020, Freedom Scientific, Inc. All Rights Reserved.

ZoomText Ingranditore/Lettore

Copyright © 2020, Freedom Scientific, Inc. All Rights Reserved.

Guida Utente di ZoomText.

Copyright © 2020, Freedom Scientific, Inc. All Rights Reserved.

Copiare, duplicare, vendere o altrimenti distribuire software o documentazione non autorizzati è una violazione della legge sul copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in qualsiasi lingua in qualsiasi forma con qualsiasi mezzo senza l'espreso consenso scritto di Freedom Scientific, Inc.

Marchi

ZoomText and **xFont** are registered trademarks of Freedom Scientific, Inc.

Fusion, **ZoomText Magnifier** e **ZoomText Magnifier / Reader** sono marchi commerciali di Freedom Scientific, Inc.

Microsoft e **Windows** sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Sentinel è un marchio registrato di SafeNet, Inc.

Contenuti

Capitolo 1	8
Benvenuti in ZoomText	8
Funzioni Ingranditore.....	9
Caratteristiche Ingranditore/Lettore	11
Iniziare con ZoomText	13
Impostare ZoomText	18
Requisiti di sistema	19
Passo 1—Installare ZoomText	19
Passo 2—Aggiornare ZoomText	20
Eeguire ZoomText	21
Attivare e Disattivare ZoomText.....	22
ZoomText Uso del tasto Caps Locks.....	22
L'interfaccia utente di ZoomText	23
La barra degli Strumenti di Zoomtext	24
Tasti Comando	26
Tipologie di Tasti Comando	27
Tasti di scelta rapida Essenziali di ZoomText	28
Funzioni Ingranditore	30
La scheda della barra degli strumenti Ingranditore	30
Zoom Dentro/Fuori	32
Utilizzando lo zoom a 1x	38
Scorrere la Vista ingrandita	39

Utilizzare la Modalità Panoramica e la Vista Localizzatore	40
Gestione di più schermi	43
Opzioni Schermi Multipli	44
Hardware Supportato Monitor multipli	48
Configurazioni Schermo Raccomandate	48
Configurazione Schermi per supporto per monitor multipli	49
Comportamento Funzionalità Schermi Multipli	52
Risoluzione dei problemi con Monitor Multipli	53
Miglioramenti dello schermo	55
Miglioramenti del Colore	55
Miglioramenti del Puntatore	62
Miglioramenti del Corsore	67
Miglioramenti della Fuoco	71
Uso di Inverti Rapido	76
Funzioni Lettore	77
La scheda della barra degli strumenti Lettore	78
La Voce di ZoomText	80
Attivazione e disattivazione della Voce	80
Regolare il tasso della Voce	81
Impostazioni Voce	82
Elaborazione testo	86
Riscontro	90
Riscontro Tastiera	90

Riscontro Mouse	93
Prolissità	96
Lettore Applicazione	98
Modalità di lettura del Lettore Applicazione	99
L'ambiente della vista Testo	101
Eseguire ed Utilizzare il lettore Applicazione.....	104
Impostazioni Vista Applicazione	108
Impostazioni Vista Testo.....	111
Zone di lettura	115
Creazione, Modifica e Cancellazione Zone di Lettura.....	116
Usare le Zone di Lettura.....	120
La barra degli strumenti delle Zone di Lettura.....	122
Impostazioni Zone di Lettura	123
Leggere con il cursore.....	128
Comandi Dire Tutto	133
Configurazioni	136
La configurazione predefinita	137
Salvataggio e Caricamento delle configurazioni	138
Configurazione Tasti di scelta rapida.....	139
Impostazioni Applicazione	140
Impostazioni Preferenze	143
Preferenze Programma	144
Preferenze Interfaccia Utente.....	148
Preferenze per l'arrotondamento.....	151

Comandi ZoomText	157
Comandi Lettore Applicazione	158
Comandi Lettore in Background	160
Comandi Fotocamera	161
Comandi Localizzatore	163
Modalità comando tasti stratificati	165
Comandi Ingranditore	167
Comandi Programma	169
Comandi Lettore	170
Comandi Zone di Lettura	172
Comandi Registratore	173
Comandi Dire	174
Comandi Scorrimento	175
Comandi di supporto	177
Comandi Cursore Testo	178
Comandi Windows	179
Supporto di ZoomText	181
Informazioni di sistema	182
Comando Fix-It	183
Desktop remoto	184
A proposito di ZoomText	186
Contattare l'assistenza tecnica	188

Benvenuti in ZoomText

ZoomText è una soluzione di accesso potente per computer che consente agli utenti di computer ipovedenti di vedere, sentire e usare qualunque cosa su computer desktop con Windows, computer portatili e dispositivi tablet. ZoomText fornisce gli strumenti per ingrandire, migliorare e leggere qualunque cosa proprio nel modo desiderato, in modo che si possa godere appieno l'utilizzo del computer.



ZoomText è disponibile in due versioni: *ZoomText Ingranditore* e *ZoomText Ingranditore/Lettore*.

ZoomText Ingranditore fornisce un insieme completo di strumenti di ingrandimento dello schermo per ampliare e migliorare ogni cosa sullo schermo del computer.

ZoomText Ingranditore/Lettore fornisce tutte le funzionalità di ZoomText Ingranditore, più una serie di strumenti di facile utilizzo di lettura dello schermo e del documento pensati appositamente per utenti ipovedenti. Gli strumenti di lettura ZoomText sono l'ideale per le persone con difficoltà di apprendimento, basso livello di alfabetizzazione e altre disabilità di stampa.

Entrambe le versioni di ZoomText sono progettate per utenti di tutte le età e livelli di abilità con l'obiettivo di fornire indipendenza, produttività e successo a casa, a scuola e sul posto di lavoro.

Funzioni Ingranditore

ZoomText Ingranditore è un programma di ingrandimento dello schermo avanzato che ingrandisce e migliora ogni cosa sullo schermo del computer.

Le funzioni di ZoomText Ingranditore includono:

- **Ingrandimento flessibile.** ZoomText fornisce una gamma completa di livelli di ingrandimento fino a 60x. I livelli sono: 1x a 8x a passi di 1, 10x a 16x in passi di 2, 20x a 36x in passi di 4, 42x, 60x per a passi di 6, e potenze frazionarie di 1.2x, 1.4x, 1.6x, 1.8 x, 2.5x, 3.5x e 4.5x. Potete ingrandire o ridurre utilizzando tutti i livelli di zoom, solo i livelli di zoom preferiti o soltanto i livelli interi.
- **Finestre di Zoom Potenti** ZoomText fornisce una vasta gamma di tipi di finestre di zoom per entrambe le configurazioni schermo singolo e schermi multipli, consentendo di configurare la vista ingrandita in base alle proprie esigenze.
- **Arrotondamento Avanzato.** Due tipologie di arrotondamento delle linee curve, xFont® e Arrotondamento Geometrico, assicurano che il testo e la grafica (comprese le fotografie) siano nitidi e leggibili a tutti i livelli di zoom.
- **Supporto Schermi Multipli** Supporto per monitor multipli di ZoomText permette di vedere più informazioni in una varietà di modi. Le modalità uniche MultiVista di ZoomText—MultiVista Locale e MultiVista Globale (brevetto in corso), consentono di visualizzare contemporaneamente più applicazioni o più sedi all'interno della stessa applicazione.

- **Colori dello schermo migliorati.** Controlli del colore innovativi migliorano la chiarezza dello schermo e riducono l'affaticamento degli occhi. Gli effetti speciali includono tinte di colore, modalità a due colori e, la sostituzione dei colori problematici.
- **Puntatori e cursori visibili.** I miglioramenti della Dimensione e del colore rendono facile vedere il puntatore del mouse. I localizzatori speciali intorno al puntatore del mouse e del cursore di testo li rendono facili da individuare e seguire.
- **Miglioramenti del fuoco.** I miglioramenti del fuoco lo rendono più facile da individuare e seguire quando si naviga attraverso i menu, finestre di dialogo e altri controlli applicativi.
- **Una navigazione senza problemi.** La navigazione delle applicazioni e lo scorrimento della vista è sempre agevole e confortevole.
- **Supporto per i dispositivi con schermo touch.** ZoomText per può essere utilizzato su dispositivi con schermo touch Windows 10 e 8.1 , tra cui tablet, computer portatili e monitor desktop. ZoomText segue lungo il tocco, trascina e scorre la vostra via attraverso tutte le applicazioni. E si può accedere istantaneamente alle funzioni chiave di ZoomText utilizzando l'icona touch e le gesture. Nota: Richiede un dispositivo multi-touch 5 punti o superiore . Per ulteriori informazioni, vedere Supporto Schermo Touch.
- **Localizzatore.** Il Localizzatore permette di ricercare, sfogliare, navigare e leggere in documenti, pagine web ed e-mail. È possibile cercare singole parole o frasi in tutto il documento o solo in elementi specifici, come intestazioni, maschere e i collegamenti.
- **ZoomText Fotocamera.** La Fotocamera di ZoomText permette di ingrandire documenti stampati, libri e altri oggetti utilizzando una webcam standard HD.

- **Impostazioni Applicazione.** Salvare le impostazioni univoche per ogni applicazione che si usa. Come si scambia le applicazioni, ZoomText carica automaticamente le impostazioni desiderate.
- **Supporto all'accesso di Windows.** ZoomText fornisce supporto con l'ingrandimento ed il lettore schermo nella schermata di accesso a Windows e altre richieste con modalità sicura.

Caratteristiche Ingranditore/Lettore

ZoomText Ingranditore/Lettore è un programma integrato di Ingrandimento e di Lettura dello schermo che allarga, migliora e legge a voce alta qualsiasi cosa sullo schermo del computer.

ZoomText Ingranditore/Lettore include tutte le funzionalità di ZoomText Ingranditore, oltre a:

- **Completa lettura dello schermo.** ZoomText annuncia automaticamente tutti i controlli del programma e gli eventi, che si verificano mentre si naviga attraverso le applicazioni; compresi i menu, finestre di dialogo, visualizzazioni elenco e messaggi. Tre livelli di prolessità consentono un completo controllo sulla quantità di informazione annunciata.
- **Lettore Applicazione.** Con il Lettore Applicazione si può leggere direttamente nell'applicazione di destinazione o passare al volo alla vista testo con alto contrasto che migliora la lettura visiva. È inoltre possibile individuare e leggere blocchi di testo cliccando e trascinando il mouse. Usando il comando del lettore Applicazione 'leggi dal puntatore' per far eseguire istantaneamente il lettore sulla parola al di sotto del puntatore del mouse.
- **Zone di lettura.** Le zone di lettura permettono di vedere e udire istantaneamente zone selezionate nelle applicazioni. E' possibile definire fino a 10 zone per ogni applicazione che possono attivare tramite un menu pop-up o comandi da tastiera.

- **Accessibilità internet completa.** ZoomText legge qualsiasi pagina web, nel corretto ordine di lettura. Si può leggere automaticamente o navigare manualmente per parola, riga, frase e paragrafo.
- **Navigazione Testo.** Tasti di navigazione rendono facile la lettura durante la creazione e la modifica dei documenti. Con semplici comandi è possibile leggere per carattere, parola, riga, frase e paragrafo, persino durante la selezione del testo.
- **Riscontro Digitazione.** Ogni parola o tasto digitato è automaticamente annunciato. Si può scegliere di avere tutte i tasti annunciati o solo gruppi selezionati.
- **Riscontro Mouse.** Il riscontro del mouse consente di leggere automaticamente il testo a cui si punta. Singole parole o linee complete di testo vengono annunciate immediatamente.
- **Strumento SpeakIt.** Lo strumento SpeakIt permette di leggere aree selezionate dello schermo cliccando o trascinando il mouse.
- **Lettore in background.** Il lettore in background consente di ascoltare i documenti, pagine web, e-mail o qualsiasi testo mentre si eseguono contemporaneamente altre attività.
- **Registratore di ZoomText.** Il registratore di ZoomText permette di trasformare il testo da documenti, pagine web, e-mail o altre sorgenti in registrazioni audio che si possono ascoltare sul proprio computer, o di trasferire le registrazioni al proprio dispositivo mobile per l'ascolto in movimento.
- **Incluse Voci di alta qualità** ZoomText Ingranditore/Lettore include una libreria completa di voci per la sintesi vocale di Vocalizer Expressive per le lingue e i dialetti più comunemente parlati in tutto il mondo.

Iniziare con ZoomText


ZoomText ha molte caratteristiche progettate per coprire le diverse esigenze degli utenti. Questa sezione fornisce una panoramica di come ZoomText funziona insieme alle istruzioni di avvio rapido per le funzionalità essenziali che tutti gli utenti devono imparare e utilizzare.

Come funziona ZoomText

La maggior parte delle volte ZoomText funziona in background fornendo una vista ingrandita e migliorata che segue tutte le tue attività. Quindi mentre si muove il puntatore del mouse, si digita il testo e si naviga nelle proprie applicazioni, il proprio punto di interesse è sempre in vista. Se stà usando ZoomText Ingranditore/Lettore, ZoomText riscontra e racconta ciò che si stà facendo, confermando in modo auditivo dove ci si trova, cosa si digita e altro ancora. Tutto ciò avviene automaticamente, quindi puoi pensare a ZoomText come la tua guida personale sul tuo computer.

La barra degli strumenti di ZoomText

La barra degli strumenti di ZoomText ha un layout semplificato e moderno che lo rende facile da apprendere, veloce e fluido da usare. È possibile accedere e utilizzare l'intera barra degli strumenti utilizzando il mouse o la tastiera.



La barra degli strumenti di ZoomText

Utilizzando i tasti freccia, è possibile navigare all'interno e tra il menu ZoomText, le schede della barra degli strumenti, i controlli della barra degli strumenti e i menu dei pulsanti. Quando il fuoco è su un pulsante diviso, premendo il tasto Invio si alternerà la funzione, mentre premendo la freccia giù si aprirà il menu allegato. Quando il fuoco è nella casella di selezione Livello di zoom (sulla barra degli strumenti Ingranditore) o nella casella di selezione Velocità (sulla barra degli strumenti Lettore), premendo i tasti Su e Giù si regola il valore della casella di selezione e premendo i tasti Sinistra e Destra si sposta lo stato attivo sul controllo successivo. Nella casella di selezione Livello di zoom, premendo il tasto Invio si abilita anche la funzione Zoom su 1x.

Impostazione della vista ingrandita

Poiché lo scopo principale di ZoomText è quello di rendere tutto più grande e più facile da vedere, il primo compito è quello di regolare il livello di zoom e i colori dello schermo per una visione confortevole.

Ecco i metodi rapidi per effettuare queste regolazioni.

- **Per aumentare e diminuire il livello di zoom**
Tenere premuto il tasto **Caps Lock** e premere i tasti freccia **SU** e **GIÙ**.
- **Per passare dal livello di zoom corrente a 1x**
Tenere premuto il tasto **Caps Lock** e premere il tasto **Invio**.
- **Per invertire la luminosità dello schermo**
Tenere premuto il tasto **Caps Lock** e premere il tasto **C**.

Per saperne di più su tutte le funzioni e le impostazioni visive di ZoomText nella sezione Capitolo 5 - Funzionalità dell'Ingranditore

Impostazione delle funzioni ZoomText Voice e Riscontro

Se stai eseguendo ZoomText Ingranditore/Lettore, ZoomText riproduce e annota in modo udibile tutto ciò che fai, quindi il tuo secondo compito è di regolare le impostazioni della frequenza vocale e del riscontro di ZoomText in modo che ZoomText parli dell'attività del programma nel modo che preferisci.

Ciò include il modo in cui la tastiera viene riprodotta durante la digitazione e il modo in cui il programma ZoomText annuncia i menu, finestre di dialogo e altri controlli durante la navigazione tra le applicazioni. Ecco i metodi rapidi per effettuare queste regolazioni.

- **Per accelerare e rallentare la velocità della voce di ZoomText**
Tenere premuto il tasto **Caps Lock** e premere i tasti freccia **SU** e **GIÙ**.
- **Per regolare il riscontro della tastiera durante la digitazione**
Tenere premuto il tasto **Caps Lock** e premere il tasto **K**. Ogni volta che si preme si cicla il riscontro della tastiera per ascoltare solo una scelta di caratteri, solo parole, caratteri e parole, o niente del tutto.
- **Per regolare il livello di prolissità per il riscontro del programma**
Tenere premuto il tasto **Caps Lock** e premere il tasto **B**. Ad ogni pressione si cicla sul livello di prolissità tra una scelta di livelli Basso, Medio e Alto. La bassa prolissità indica i dettagli minimi di ogni oggetto, mentre l'alta prolissità indica i dettagli massimi.

Per saperne di più su tutte le funzioni voce e riscontro di ZoomText consultare la sezione Capitolo 6 - **Funzionalità del Lettore** .

Leggendo documenti, pagine Web e posta elettronica

Ancora una volta, se si stà usando ZoomText Ingranditore/ Lettore, c'è un'altra caratteristica importante che si dovrebbe imparare, e questo è il Lettore Applicazione di ZoomText. Lettore Applicazione semplifica la lettura a voce alta di documenti, pagine Web e e-mail con semplici comandi. E' possibile scegliere dove il Lettore Applicazione inizi a leggere e lasciarlo leggere continuamente fino alla fine del documento. E' possibile prendere il controllo per metterlo in pausa e riprendere la lettura o sfiorare avanti e indietro nel testo. E' possibile scegliere di leggere in Vista Applicazione o Vista Testo. la vista Applicazione legge direttamente nell'applicazione di origine, mentre Vista Testo legge in un ambiente speciale in cui il testo viene visualizzato in testo ad alto contrasto nelle viste di stile telescrivente.

Il modo più semplice per avviare il Lettore Applicazione è l'utilizzo del comando Leggi dal puntatore.

Ecco come funziona.

- **Per avviare Lettore Applicazione usando il comando Leggi da puntatore**
Posizionare il puntatore del mouse sulla parola in cui vuoi iniziare a leggere, quindi premere il tasto di scelta Leggi dal puntatore: **Caps Lock + Alt + Click-Sinistro**
Il Lettore Applicazione si avvia nella modalità selezionata e inizia a leggere alla parola cliccata.
- **Per interrompere la lettura automatica**
Premere **Invio** o fare click.
- **Per riprendere la lettura automatica**
Premere **Invio** o fare doppio clic sul punto in cui si desidera riprendere la lettura.

- **Per leggere per frase e paragrafo**
Premere i tasti freccia sinistra e destra per leggere la frase precedente o successiva. Premere i tasti freccia su e giù per leggere il paragrafo precedente o successivo.
- **Per passare dalla Vista Applicazione alla Vista testo**
Premere **Tab**.
- **Per uscire da Lettore Applicazione**
Click Destro o premere **Esc**
Quando il Lettore Applicazione esce, il cursore si posiziona automaticamente sull'ultima parola evidenziata nel Lettore Applicazione, se nell'applicazione è presente un cursore.

Per saperne di più sul Lettore Applicazione consultare la sezione Capitolo 6 - **Funzionalità del Lettore**.

Attivare e disattivare ZoomText e uscire da ZoomText

Mentre la maggior parte degli utenti di ZoomText mantiene ZoomText in esecuzione e attivo durante ogni sessione di lavoro, ci possono essere momenti in cui si desidera disattivare ZoomText o uscire completamente da ZoomText. E' possibile eseguire una delle seguenti modalità descritto sotto.

- **Per disattivare ZoomText (e riattivarlo)**
Fare clic sul menu **ZoomText** e selezionare **Disabilita ZoomText** o **Abilita ZoomText**. E' possibile attivare e disattivare ZoomText tenendo premuto **Caps Lock + Ctrl** e premere il tasto **Invio**.
- **Per uscire da ZoomText**
Fare clic sul menu di **ZoomText** e selezionare **Esci ZoomText**.

Prossimi passi

Le istruzioni fornite sopra dovrebbero consentire di iniziare a lavorare in modo produttivo in tutte le proprie applicazioni. Ma ci sono molte altre caratteristiche e impostazioni da apprendere che ti aiuteranno a ottimizzare ulteriormente l'utilizzo di ZoomText. Pertanto, ti consigliamo di dedicare del tempo ad esplorare l'intera di sistema per ulteriori informazioni su come utilizzare ZoomText.

Capitolo 2

Impostare ZoomText

Installare ZoomText sul proprio sistema è un processo semplice che richiede solo pochi minuti e pochi passaggi.

Questa sezione vi guiderà attraverso i passi per avere ZoomText completamente installato e pronto per l'uso.

- Requisiti di sistema
- Passo 1 - Installare ZoomText
- Passo 2 - Aggiornare ZoomText

Requisiti di sistema

Per eseguire ZoomText sono necessari i seguenti hardware e software:
Windows 10, 8.1 o 7 con Service Pack 1 (o successiva).

Processore: 2 GHz i3 dual core processor o similari. i5 o i7 raccomandato.

- 4 GB Ram. 8 GB raccomandati.
- Scheda video o scheda grafica integrata con supporto per DirectX 10 o superiore.
- 1,3 GB di spazio su disco. drive SSD raccomandata.
- schermo multi-touch a 5 punti per il supporto touch screen.
- USB 2.0 per il supporto fotocamera di ZoomText.

Passo 1 - Installare ZoomText

L'installazione di ZoomText è molto semplice e consente di completare il processo in pochi semplici passaggi.

• Per installare ZoomText

1. Vai alla posizione in cui hai salvato il file eseguibile o inserito il CD, selezionalo e premi INVIO.

Il programma di installazione di ZoomText si avvierà automaticamente.

2. Seguire le istruzioni per completare l'installazione.
3. Riavviare Windows
4. Inserire la licenza USB fornita o il codice (per quest'ultimo assicurarsi di avere una connessione internet stabile e non protetta).

Quando si aggiorna a una nuova versione di ZoomText, tutte le impostazioni personalizzate da una versione precedente vengono importate automaticamente.

Ciò include funzionalità come livello di ingrandimento, colore, puntatore, cursore e miglioramenti del mouse e qualsiasi impostazione personalizzata creata per le applicazioni. (Le impostazioni personalizzate precedenti alle due versioni precedenti non verranno importate.)

Nota: Il programma di installazione di ZoomText installerà i componenti a livello di sistema. Per installare questi componenti, è necessario disporre dei privilegi di amministratore. Se non si dispone di questi privilegi, contattare amministratore di rete prima di procedere con installazione.

Passo 2 - Aggiornare ZoomText

ZoomText include un aggiornamento automatico che assicura che l'installazione di ZoomText sia sempre aggiornata con gli ultimi miglioramenti e correzioni, in modo da avere sempre la migliore esperienza possibile.

Solo per questo motivo, consigliamo vivamente di mantenere attiva la funzione di aggiornamento automatico. Se si sceglie di disabilitare gli aggiornamenti automatici, è comunque possibile verificare manualmente gli aggiornamenti in qualsiasi momento.

Nota: Per utilizzare questa funzione è necessaria una connessione Internet.

- **Per abilitare o disabilitare l'aggiornamento automatico**
 1. Nel menu di **ZoomText**, selezionare **Preferenze > Programma**
 2. Selezionare o deselezionare la casella accanto a **Verifica gli aggiornamenti online ogni volta che viene avviato ZoomText.**
 3. Cliccare **OK**

- **Per utilizzare l'aggiornamento automatico**

Quando l'aggiornamento automatico è abilitato, ogni volta che si avvia ZoomText, l'Aggiornamento guidato verifica se si sta eseguendo la versione più recente. Se è disponibile un aggiornamento, l'Aggiornamento guidato chiederà se si desidera scaricare e installare l'aggiornamento. Selezionare il pulsante **Si** per scaricare e installare l'aggiornamento.

- **Per verificare manualmente gli aggiornamenti**

In qualsiasi versione di Windows; Nel menu di **ZoomText**, selezionare **Gestisci licenza > Verifica aggiornamenti**

Viene visualizzata la procedura guidata di aggiornamento che guida l'utente nel processo di aggiornamento.

Capitolo 3

Eseguire ZoomText

ZoomText è un'applicazione standard che è possibile avviare e chiudere in qualsiasi momento durante la sessione di Windows. È anche possibile configurare ZoomText per fare in modo che si avvi automaticamente all'avvio di Windows, sia nella schermata di accesso di Windows che dal desktop di Windows.

Per aiutarvi a imparare e padroneggiare ZoomText in modo più veloce, si consiglia di esplorare le informazioni e le risorse descritte in **Come ottenere aiuto con ZoomText** (più avanti in questo capitolo). Queste risorse sono sempre disponibili ed invitiamo l'utente ad usarle.

Saper gestire il software ZoomText e la licenza è anche importante.

Questo include mantenere il software aggiornato con gli ultimi miglioramenti, sapere quando e come trasferire l'attivazione, e utilizzare le risorse di supporto ZoomText.

- Attivare e Disattivare ZoomText
- Utilizzare il tasto Caps Lock

Attivare e Disattivare ZoomText

E' possibile attivare e disattivare ZoomText in qualsiasi momento, senza uscire dal programma. Quando disabilitato, ZoomText ritorna allo schermo il suo stato normale (Non Ingrandito) e tutte le sintesi vocali vengono terminate.

- **Per attivare e disattivare ZoomText**

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere i comandi rapidi Attiva/Disattiva ZoomText: **Caps Lock + Ctrl + Invio**
- Nel menu di ZoomText, selezionare **Abilita ZoomText** o **Disabilita ZoomText**

Suggerimento! Se si stà disattivando e riattivando frequentemente ZoomText per visualizzare lo schermo non ingrandito, provare ad utilizzare la funzione Zoom a 1x. Per saperne di più, vedere Usare lo Zoom a 1x nel Capitolo 4 - **Funzionalità Ingranditore**.

ZoomText Uso del tasto Caps Locks

Il tasto Caps Lock è utilizzato in molti comandi della tastiera di ZoomText. Questi comandi prevedono di tenere premuto il tasto Caps Lock mentre si premono uno o più tasti aggiuntivi. Questi comandi non attivano o disattivano lo stato del caps lock e non interferiscono con la pressione e il rilascio del tasto Caps Lock (da solo) per attivare e disattivare il Caps Lock.

Annuncio dello stato del Caps Lock

Per impostazione predefinita, ZoomText non annuncia quando lo stato del tasto Caps Lock è attivato o disattivato. Tuttavia, si può configurare ZoomText facendo in modo che annunci lo stato del Caps Lock come segue:

1. Sulla scheda della barra degli strumenti **Letto**, fare clic sulla freccia accanto a **Tastiera** o navigare su **Tastiera** e premere il tasto freccia giù.
2. Nel menu **Tastiera**, selezionare **Impostazioni**.

La finestra di dialogo Impostazioni Riscontro appare con la scheda Tastiera visualizzata.

3. Nella sezione **Riscontra questi tasti quando sono premuti**, selezionare la casella di controllo **Blocco dei tasti**.
4. Clicca **OK**.

Capitolo 4

L'interfaccia utente di ZoomText

L'interfaccia utente di ZoomText fornisce una varietà di modi con cui operare con ZoomText, tra cui la barra degli strumenti, i tasti di comando, e le gesture per lo schermo touch.


Il modo principale per operare con ZoomText è utilizzare **la barra degli strumenti**, che fornisce l'accesso completo a tutte le funzionalità e impostazioni di ZoomText attraverso i controlli della barra degli strumenti, menu e finestre di dialogo che sono facili da usare. L'interfaccia utente di ZoomText può essere completamente accessibile tramite la tastiera, il mouse o le gesture dello schermo touch.

Si dovrebbe imparare a utilizzare almeno alcuni dei **tasti di comando** di ZoomText, che permettono di regolare e utilizzare ZoomText senza dover attivare la barra degli strumenti e senza doversi allontanare da dove si sta lavorando. Non è necessario imparare e utilizzare tutti i tasti di comando, ma utilizzando i tasti comando per le funzioni utilizzate più di frequente consentirà di lavorare molto più velocemente con tutte le applicazioni.

- La barra degli Strumenti di Zoomtext
- Tasti Comando

La barra degli Strumenti di Zoomtext

Quando si avvia ZoomText appare la barra degli strumenti di ZoomText sullo schermo. La barra degli strumenti ZoomText contiene tutti i comandi per la gestione di ZoomText, ben organizzata come nel menu “ZoomText” e diverse schede di barre degli strumenti. Ogni scheda fornisce pulsanti di azione rapida per l’abilitazione e la regolazione di tutte le funzioni principali di ZoomText. Molti di questi pulsanti sono controlli del tipo pulsante di divisione che permettono di attivare o disattivare la funzione e aprire un menu di impostazioni correlate. I pulsanti sono raggruppati per categoria e hanno icone intuitive ed etichette per una facile identificazione.



La barra degli Strumenti di Zoomtext

- Menu **ZoomText**. Visualizza il menu di ZoomText, in cui è possibile attivare o disattivare ZoomText , aprire la Guida, salvare e caricare le configurazioni, configurare i tasti di comando, usare strumenti di supporto e molto altro ancora.
- Scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**. Mostra la barra strumenti per le funzioni ingrandimento di ZoomText.
- Scheda della barra degli strumenti **Lettore**. Mostra la barra strumenti per le funzioni Lettore di Schermo di ZoomText.
- Scheda della barra degli strumenti **Strumenti**. Mostra la barra strumenti per le funzioni di Zoomtext localizzatore, fotocamera e di ascolto.

Nota: La scheda Lettore della barra degli strumenti appare solo in ZoomText Ingranditore/Lettore.

Funzionamento della barra degli strumenti di ZoomText con la tastiera

La barra degli strumenti di ZoomText è completamente accessibile da tastiera tramite i comandi di navigazione standard di Windows. Per una maggiore facilità di utilizzo, la barra degli strumenti può essere pienamente fruita e gestita utilizzando solo i tasti freccia e il tasto Invio. Con i tasti freccia, è possibile navigare dentro, fuori e nel menu di ZoomText, tra le schede della barra degli strumenti, tra i comandi della barra degli strumenti e tra i menu con pulsante. Quando il fuoco è su un pulsante di divisione, premendo il tasto Invio si alternerà la funzione, mentre premendo la freccia verso il basso si aprirà il menu in asegnato.

Quando il fuoco è nella casella di selezione Livello di zoom (sulla scheda della barra Ingranditore) o nella casella di selezione Velocità (nella scheda della barra degli strumenti Lettore), premendo i tasti Su e Giù si regola il valore della casella di selezione e premendo i tasti Sinistra e Destra si sposta lo stato attivo sul controllo successivo. Nella casella di selezione del livello di zoom, premendo il tasto Invio si attiverà la funzione zoom a 1x.

Minimizzare e ripristinare la barra degli strumenti

La barra degli strumenti ZoomText può essere minimizzata (nascosta) o ripristinata (resa visibile) senza influire sul funzionamento di ZoomText.

- **Per Minimizzare ZoomText**

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Sulla barra del titolo di ZoomText, fare clic sul pulsante di minimizza.
- Mentre la barra degli strumenti ZoomText è attiva, premere **Esc**.

- **Per ripristinare ZoomText**

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Fare clic sul pulsante ZoomText nella barra delle applicazioni.
- Premere il tasto di scelta rapida Visualizza Interfaccia utente: **Caps Lock + Ctrl + U**.

Nota: Se la barra degli strumenti di ZoomText è già aperta ma coperta da altre applicazioni, ripristina la porterà in vista.

Tasti Comando

I Tasti Comando di ZoomText consentono di regolare e utilizzare ZoomText senza dover attivare la barra degli strumenti e senza doversi spostare lontano da dove si sta attualmente lavorando. L'Utilizzo dei tasti di comando consente di lavorare più velocemente e in modo più produttivo in tutte le applicazioni.

- Tipologie di Tasti Comando
- Tasti Comando Essenziali

Tipologie di Tasti Comando

ZoomText fornisce due Tipologie di Tasti Comando, Tasti di scelta rapida e Tasti Stratificati

- **Tasti di scelta rapida** sono il modo più veloce e raccomandato per operare con ZoomText, in quanto consentono di attivare i comandi in una singola azione della tastiera. Tasti di scelta rapida vengono eseguiti tenendo premuto uno o più tasti modificatori e poi premendo un tasto primario. Ad esempio, per attivare o disattivare ZoomText, si tiene premuto il tasto Caps Lock e Ctrl e poi si preme il tasto Invio. Questo tasto di scelta rapida appare **Caps Lock + Ctrl + Invio** nell'interfaccia utente e documentazione ZoomText. Tasti di scelta rapida per altri comandi di ZoomText appaiono in questo stesso formato.

Nota: Alcune applicazioni possono avere tasti di scelta rapida che utilizzano la stessa combinazione di tasti come tasti di scelta rapida di ZoomText. Quando ciò si verifica ZoomText elaborerà la combinazione di tasti senza passarla per l'elaborazione dall'applicazione. Per ovviare a questo problema, vedere **Risoluzione conflitti dei tasti di scelta rapida**.

- **I Tasti Stratificati** non sono veloci da eseguire come i comandi di scelta rapida, ma hanno il vantaggio di non andare mai in conflitto con altre applicazioni e sono più semplici da eseguire se si ha una limitata destrezza manuale. I tasti stratificati vengono eseguiti premendo una sequenza di tasti che (1) abilitano la modalità tasti a strati, (2) selezionano un gruppo di comando, e (3) azionano il comando desiderato. Ad esempio, per attivare o disattivare ZoomText con i tasti a strati, si dovrebbe (1) Premere Caps Lock + barra spaziatrice per accedere alla modalità tasti a strati, (2) Premere P per entrare nel gruppo di programma, e (3) premere Invio per attivare o disattivare ZoomText. Questa sequenza di tasti a strati appare come **Caps Lock + Space, P, Invio** nell'interfaccia utente e documentazione. I tasti a strati per altri comandi di ZoomText appaiono in questo stesso formato.

Nota: Poiché l'uso di tasti di scelta rapida è consigliato rispetto all'utilizzo dei tasti stratificati, nella documentazione di ZoomText dei tasti stratificati vengono visualizzati solo in argomenti di funzionalità in cui la funzione non ha tasti di scelta rapida equivalenti. Per visualizzare un elenco completo dei tasti a strati disponibili, aprire la finestra di dialogo ZoomText tasti di comando o vedere l'elenco dei comandi nella sezione **Comandi di ZoomText**.

Suggerimento! Per ogni comando ZoomText, il tasto di scelta rapida e quello a strati usano la stessa chiave per completare il comando, che rende l'apprendimento di entrambi i comandi intuitivi.

Suggerimento! Se si esegue ZoomText Ingranditore/Lettore, mentre si è in qualsiasi livello della modalità tasti a strati, è possibile digitare un punto interrogativo per ascoltare un elenco dei comandi disponibili nel livello corrente. È anche possibile premere il tasto F1 per uscire dalla modalità a strati e aprire il sistema di aiuto alla lista di comandi per il livello attuale.

Tasti di scelta rapida Essenziali di ZoomText

Per utilizzare ZoomText nelle applicazioni, è utile imparare e utilizzare i tasti di scelta rapida essenziali. Questi tasti consentono di regolare e utilizzare le funzioni e le impostazioni più utilizzate, senza doversi allontanare dalla vostra applicazione.

Nota: I comandi specifici per ogni funzione ed impostazione si trovano negli argomenti di tutta la documentazione ZoomText. Troverete anche un elenco completo dei comandi tasti di scelta rapida nelle sezioni **Comandi di ZoomText** e in la **Finestra di dialogo Tasto Comando**.

Comandi Essenziali	Tasti di scelta rapida
Comandi globali di ZoomText	
Avvia ZoomText	Ctrl + Alt + Shift + Z
Attiva e Disattiva ZoomText	Caps Lock + Ctrl + Invio
L'interfaccia utente di ZoomText	Caps Lock + Ctrl + U
Comandi Ingranditore	
Zoom Dentro	Caps Lock + Up
Zoom Fuori	Caps Lock + Giù
Zoom a 1x (alternativo)	Caps Lock + Invio
Scorri Su	Caps Lock + Shift + Su
Scorri Giù	Caps Lock + Shift + Giù
Scorri a Sinistra	Caps Lock + Shift + Sinistro
Scorri a Destra	Caps Lock + Shift + Destro
Miglioramento colore	Caps Lock + C
Comandi Lettore (solo ZoomText Ingranditore / Lettore)	
Voce Attiva / Disattiva	Caps Lock + Alt + Invio
Tasso Voce più veloce	Caps Lock + Alt + Su
Tasso Voce più lento	Caps Lock + Alt + Giù
Prolissità (Riscontro Programma)	Caps Lock + Alt + B
Modalità Riscontro Tastiera	Caps Lock + Alt + K
Esegui Il lettore Applicazione dal puntatore	Caps Lock + Alt + Click Sinistro
Esegui Vista Applicazione	Caps Lock + Alt + A
Esegui Vista Testo	Caps Lock + Alt + T
Esegui lo strumento SpeakIt	Caps Lock + Alt + S


Funzioni Ingranditore

“Le funzioni Ingranditore” rappresentano tutti i miglioramenti visivi che sono disponibili in ZoomText Ingranditore e ZoomText Ingranditore/Lettore. Queste funzionalità includono la selezione del livello di zoom, modalità di finestre zoom, miglioramenti dello schermo, e opzioni di navigazione.

- La scheda della barra degli strumenti Ingranditore
- Zoom Dentro/Fuori
- Usare lo zoom a 1x
- Scorrere la Vista ingrandita
- Finestre di Zoom
- Miglioramenti dello schermo

La scheda della barra degli strumenti Ingranditore

La scheda Ingranditore della barra degli strumenti fornisce pulsanti di azione rapida per l’abilitazione e la regolazione di tutte le funzionalità dell’ingranditore di ZoomText. Molti di questi pulsanti sono controlli del tipo pulsante di divisione che permettono di attivare o disattivare la funzione e aprire un menu di impostazioni correlate. I pulsanti sono raggruppati per categoria e hanno icone intuitive ed etichette per una facile identificazione.



La scheda della barra degli strumenti Ingranditore

Livello di Zoom. Imposta il livello di ingrandimento da 1x a 60x.

- **Finestra.** Seleziona il tipo di finestra di zoom per la visualizzazione ingrandita. I tipi di finestre di zoom disponibili dipendono dal fatto che si sta eseguendo il sistema con un monitor o più monitor che sono impostati a “Estendere questi schermi”.
- **Colore.** Abilita o disabilita i miglioramenti del colore e visualizza un menu di impostazioni di miglioramento del colore. Miglioramenti del colore migliorano la chiarezza dello schermo per facilitare la visualizzazione e ridurre l’affaticamento della vista. È possibile scegliere tra una varietà di combinazioni di colori preimpostati oppure configurare le proprie impostazioni colore personalizzate.
- **Puntatore.** Abilita o disabilita i miglioramenti del puntatore e seleziona le impostazioni di miglioramento del puntatore del mouse. I miglioramenti del puntatore rendono più facile l’individuazione del puntatore del mouse. È possibile scegliere tra una varietà di schemi di miglioramento del puntatore preimpostati o configurare i propri miglioramenti del puntatore personalizzati.
- **Cursore.** Abilita o disabilita i miglioramenti del cursore e visualizza un menu di impostazioni di miglioramento del cursore. I miglioramenti del puntatore rendono più facile l’individuazione del cursore testo. È possibile scegliere tra una varietà di schemi di miglioramento del cursore preimpostati o configurare i propri miglioramenti del cursore personalizzati.
- **Fuoco.** Abilita o disabilita i miglioramenti del fuoco e visualizza un menu di impostazioni di miglioramento del fuoco. I miglioramenti del fuoco rendono più facile localizzare il controllo che possiede il fuoco quando si utilizza il tasto Tab e i tasti freccia attraverso i menu, finestre di dialogo ed altri controlli. È possibile scegliere tra una varietà di schemi di miglioramento del fuoco preimpostati o configurare i propri miglioramenti del fuoco personalizzati.

- **Navigazione.** Consente di visualizzare un menu che apre la finestra di dialogo delle Impostazioni di navigazione in cui è possibile regolare come ZoomText farà scorrere la finestra di zoom per mantenere gli oggetti in movimento in vista, tra cui il puntatore del mouse, cursore di testo, il fuoco della tastiera e altri oggetti che appaiono e si muovono sulla schermata.

Zoom Dentro/Fuori

ZoomText fornisce una vasta gamma di livelli di zoom che consentono di regolare la visualizzazione ingrandita in base alle proprie esigenze. I livelli di zoom includono:

- 1x a 8x con passi di 1
- 10x a 16x in passi di 2
- 20x a 36x in passi di 4
- 42x a 60x a passi di 6
- Potenze frazionarie di 1.2x, 1.4x, 1.6x, 1.8x, 2.5x, 3.5x e 4.5x.

E' possibile ingrandire e rimpicciolire in qualsiasi momento utilizzando i tasti di scelta rapida Ingrandisci e Riduci, lo Zoom della rotellina del mouse o la casella di selezione Livello zoom nella scheda della barra degli strumenti Ingranditore.

Nota: Quando si utilizzano più monitor con il tipo di finestra di zoom impostato MultiVista Locale o MultiVista globale, ogni vista (su ogni display) ha il proprio livello di zoom. I comandi livello di zoom e controlli sempre regolano e riflettono il livello di zoom per la vista attiva. È possibile forzare le viste attive e inattive di ingrandire e rimpicciolire insieme attivando **Mantenere le viste allo stesso livello di ingrandimento** nella finestra di dialogo Opzioni monitor multipli.

- **Per eseguire lo zoom dentro e fuori con tasti di scelta rapida**
 - Premere i tasti di scelta rapida zoom dentro e zoom fuori:
 - Per ingrandire, premere **Caps Lock + Su**
 - Per rimpicciolire, premere **Caps Lock + Giù**
- **Per ingrandire e rimpicciolire usando la rotella del mouse**
 - Tenere premuto **Caps Lock + Shift** e ruotare la rotellina del mouse per ingrandire e rimpicciolire.
- **Per ingrandire e rimpicciolire usando la casella di selezione Livello dello zoom**
 - Nella scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**, regola il livello nella casella di selezione **Livello di Zoom** facendo clic sui pulsanti su e giù o premendo i tasti Su e Giù (quando la casella di selezione è attiva).

Scegliere un set di livelli di zoom

ZoomText fornisce tre set di livelli di zoom per ingrandire o rimpicciolire lo schermo. Potete ingrandire o ridurre utilizzando tutti i livelli di zoom, solo i livelli di zoom preferiti o soltanto i livelli interi.

Potete ingrandire o ridurre utilizzando tutti i livelli di zoom, solo i livelli di zoom preferiti o soltanto i livelli interi.


- **Tutti i livelli di zoom:** potrete scegliere tra tutti i livelli disponibili. Questa è la modalità predefinita.
- **Livelli di zoom preferiti:** verranno messi a disposizione soltanto i livelli di zoom impostati come preferiti. Potete includere qualsiasi livello di zoom nella vostra lista di preferiti.
- **Solo livelli interi:** esclude tutti i livelli di zoom frazionari.

- **Per scegliere un set di livelli di zoom e personalizzare i livelli preferiti**

1. Sulla scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**, selezionare il pulsante **Finestre di Zoom**, che appare nell'angolo in basso a destra del gruppo Finestre di Zoom.

Verrà visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni Finestre di Zoom.

2. Selezionare la scheda **Ingrandimento**.
3. Nella casella combinata **Utilizza questi livelli di zoom**, selezionate il set di livelli che volete utilizzare.
4. Se avete selezionato l'opzione **Solo livelli di zoom preferiti**, usate la casella elenco **Livelli di zoom preferiti** per specificare i livelli che volete usare, e disattivate gli altri.
5. Clicca **OK**.



La Scheda Ingrandimento

Impostazione	Descrizione
Livelli di zoom	
Livello di Zoom attuale	Imposta il livello di ingrandimento. I Livelli di ingrandimento sono: 1x a 8x a passi di 1, 10x a 16x in passi di 2, 20x a 36x in passi di 4, 42x a 60x a passi di 6, e potenze frazionarie di 1.2x, 1.4x, 1.6x, 1.8x, 2.5x, 3.5x e 4.5x.
Utilizza i seguenti livelli di zoom	Vi permette di scegliere il set di livelli di zoom che ZoomText dovrà usare per l'ingrandimento.
Livelli di zoom preferiti	Un insieme di caselle di controllo per selezionare i livelli di zoom. Per poter modificare queste impostazioni, dovete aver selezionato Solo livelli di zoom preferiti dalla casella combinata Usa i seguenti livelli di zoom .

Personalizzare lo zoom con la rotella del mouse

Molte applicazioni utilizzano la rotellina del mouse per scorrere i documenti ed eseguire altre azioni. ZoomText combina tasti modificatori con la rotellina del mouse per evitare di interferire con queste applicazioni. Per impostazione predefinita, di ZoomText lo Zoom della rotellina del mouse utilizza Caps Lock + Shift per i modificatori.


Se necessario è possibile scegliere una diversa combinazione di modificatori o disattivare la rotella lo zoom della mouse del tutto.

- **Per configurare lo zoom con la rotella del mouse**

1. Sulla scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**, selezionare il pulsante **Finestre di Zoom**, che appare nell'angolo in basso a destra del gruppo Finestre di Zoom.

Verrà visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni Finestre di Zoom.

2. Selezionare la scheda **Ingrandimento**.
3. Assicurarsi che la casella **Abilita rotella di zoom** sia selezionata
4. Selezionare il tasto modificatore (o i tasti), che deve essere premuto in modo che la rotellina del mouse si possa utilizzare per lo zoom.
5. Clicca **OK**.



La Scheda Ingrandimento

Impostazione	Descrizione
Zoom con la rotella del mouse	
Attiva Zoom Rotella	Consente l'utilizzo della rotellina del mouse per cambiare il livello di ingrandimento.
Tasti Modificatori	Seleziona la combinazione di tasti da utilizzare per lo zoom con la rotellina del mouse. I tasti selezionati devono essere tenuti premuti mentre si ruota la rotellina del mouse per cambiare il livello di ingrandimento.

Utilizzando lo zoom a 1x

La funzione zoom a 1x consente di passare istantaneamente tra le viste zoomate ed 1x, senza dover zoomare fuori e zommare indietro in un livello di zoom alla volta.

Quando si esegue lo zoom a 1x, tutte le altre caratteristiche di ingrandimento e di lettura di ZoomText rimangono attive, in modo da poter ancora utilizzare tutte le altre funzionalità di ZoomText anche mentre lo schermo non è ingrandito.

Utilizzare lo Zoom a 1x

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere il comando di scelta rapida Zoom a 1x : **Caps Lock + Invio**
- Nella scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**, fare clic sul pulsante Zoom a 1x sotto la casella di selezione **Livello di zoom**, oppure spostarsi sulla casella di selezione Livello di zoom e premere **Invio**.

Ad ogni pressione del tasto di scelta rapida consente di passare tra il livello di zoom corrente e 1x.



Il bottone Zoom a 1x

Nota: quando si esegue lo zoom a 1x è anche possibile utilizzare lo zoom in comandi e controlli per ingrandire di nuovo.

Scorrere la Vista ingrandita

Le viste ingrandite di ZoomText scorrono automaticamente per seguire il movimento del mouse, il cursore di testo ed il fuoco dell'applicazione. È inoltre possibile utilizzare i comandi di scorrimento per scorrere in qualsiasi direzione e in qualsiasi area dello schermo. Il comportamento dello scorrimento smussato dei comandi di scorrimento è particolarmente utile quando si desidera scorrere e leggere allo stesso tempo. I comandi di scorrimento consentono anche di passare istantaneamente a qualsiasi bordo, saltate verso il centro dello schermo, e salvare e ripristinare una vista di qualsiasi posizione sullo schermo.

- **Per scorrere la finestra di zoom**

Tenendo premuto tasti **Caps Lock + Shift** :

1. Premere il tasto freccia corrispondente alla direzione di scorrimento desiderata: **Sinistra, Destra. Su o Giù.**
2. Per aumentare la velocità di scorrimento, premere lo stesso tasto freccia. Ogni pressione aumenterà la velocità.
3. Per diminuire la velocità di scorrimento, premere il tasto freccia opposto. Ad ogni pressione diminuirà la velocità fino a quando si smette di scorrere.
4. Per scorrere in una direzione diversa, premere il tasto freccia che corrisponde alla nuova direzione.
5. Per interrompere lo scorrimento, premere **Invio** o rilasciare il tasto **Caps Lock + Shift.**

- **Per passare a un bordo o al centro dello schermo**

Tenendo premuto tasti **Caps Lock + Ctrl**:

- Premere il tasto freccia che corrisponde al latodesiderato: **Sinistra, Destra. Su o Giù.**
- Premere **Home** per passare al centro dello schermo.

- **Per salvare e ripristinare una vista specifica dello schermo**

La visualizzazione corrente può essere salvata e poi ripristinata in un secondo momento utilizzando i seguenti tasti di scelta rapida:

- Per salvare la vista, premete **Caps Lock + Ctrl + Pag Giù**
- Per ripristinare la vista, premete **Caps Lock + Ctrl + Pag Su**

Utilizzare la Modalità Panoramica e la Vista Localizzatore

La modalità panoramica mostra l'area dello schermo che è attualmente stata ingrandita e permette di selezionare una nuova area nella quale fare zoom. Quando la modalità Panoramica è attivata, l'ingrandimento viene disattivato e nella schermata normale viene visualizzato il Localizzatore vista. Spostando il puntatore del mouse, il Localizzatore vista si sposta sullo schermo non ingrandito consentendo di selezionare una nuova area da ingrandire.

1. Per utilizzare la Modalità Panoramica

- Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Sulla scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**, scegliere **Finestra > Modalità Panoramica**.
- Premere il tasto di scelta rapida Modalità Panoramica Attiva/Disattiva: **Caps Lock + O**

L'ingrandimento viene temporaneamente disattivato e viene visualizzato il Localizzatore vista.

2. Spostare il localizzatore vista nella posizione dello schermo desiderata.
3. Cliccare per ingrandire sulla nuova posizione.

L'ingrandimento viene ripristinato con l'area di schermo selezionata.


È possibile configurare il Localizzatore vista in modo che appaia in una varietà di forme e colori. Il Localizzatore vista può anche essere abilitato in modo che appaia in parti non ingrandite dello schermo quando si utilizzano finestre di zoom sovrapposte o ancorate.

- **Per configurare il Localizzatore vista**

1. Nel menu **Ingranditore**, clicca il bottone **finestre**, e seleziona **Localizzatore Vista**

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni finestra zoom con la scheda Localizzatore vista visualizzata.

2. Regolare le Impostazioni del localizzatore come desiderato.
3. Fare clic su **OK** per abilitare le modifiche.



La scheda Vista Localizzatore

Impostazione	Descrizione
Impostazioni Vista Localizzatore	
Vista Localizzatore	Seleziona il tipo di Localizzatore vista visualizzato: Blocco, Blocco invertito, Cornice o Croce.
Colore	Seleziona il colore col quale apparirà il Localizzatore vista.
Trasparenza	Imposta il livello di trasparenza per il Localizzatore vista. Il livello di trasparenza controlla la quantità dell'immagine del desktop che è visibile tramite il Localizzatore vista.
Mostra la vista localizzatore nelle viste Sovrapposta, Agganciata e Zoom con 1x.	Abilita la visualizzazione del Localizzatore vista nella porzione 1x dello schermo quando si utilizzano le finestre Sovrapposte, Agganciate o Zoom con zoom 1x.
Intermittenza Vista Localizzatore	Attiva Disattiva Lampeggio Vista Localizzatore
velocità di intermittenza	Imposta la velocità di lampeggiamento del Vista Localizzatore in secondi (da 0,5 a 5, con incrementi di 0,5).

Gestione di più schermi

Nella sezione “Finestre di Zoom” si è appreso sui tipi di finestre di zoom che sono disponibili e su come selezionare una finestra di zoom.

Questa sezione fornisce informazioni su come configurare le opzioni per schermi multipli, come configurare al meglio un sistema con più schermi per lavorare con ZoomText, e come risolvere i problemi legati al supporto per schermi multipli di ZoomText.

Il supporto per schermi multipli di ZoomText attualmente lavora con due schermi estesi. Il Supporto per tre o più schermi estesi sarà aggiunto in una versione futura.

Nota: Per informazioni sulla configurazione del sistema con più dispositivi di visualizzazione, ricercare sul sito web di Microsoft per le istruzioni che riguardano la propria versione di Microsoft Windows.

- Opzioni Schermi Multipli
- Supporto hardware
- Configurazioni Consigliate
- Configurazione Schermi
- Comportamenti Funzioni di ZoomText
- Risoluzione dei problemi

Opzioni Schermi Multipli

Le Opzioni Schermi Multipli offrono una varietà di impostazioni per la personalizzazione di come le finestre di zoom si comportano quando si utilizzano più monitor.

Questi comportamenti includono come il puntatore del mouse si muove tra i desktop e Schermi, e come l'ingrandimento e i miglioramenti dello schermo vengono applicati e regolati nella vista di ogni Schermo.

Nota: Per le descrizioni dei tipi di finestre di zoom disponibili a supporto di più monitor, vedere Selezionare le finestre di Zoom.

- **Per configurare le opzioni Monitor Multipli**


1. Sulla scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**, fare clic sulla freccia accanto a **Finestra** o navigare su **Finestra** e premere il tasto freccia giù.
2. Nel menu **Finestra**, selezionare **Impostazioni**

Verrà visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni Finestra di Zoom.

3. Scegliere la scheda **Finestra**.
4. Selezionare **Opzioni Monitor Multipli**.

La finestra di dialogo Opzioni Monitor Multipli appare

5. Regolare le Impostazioni Monitor Multipli come desiderato.
6. Clicca **OK**.



La finestra di dialogo Opzioni Monitor Multipli

Impostazione	Descrizione
Quando il puntatore attraversa i desktop	
<p>Mantenere il puntatore dall'attraversare il bordo per:</p>	<p>Previene che il puntatore del mouse attraversi tra un desktop all'altro fino a quando il puntatore non viene premuto contro il bordo per la quantità di tempo selezionatoa nella casella combinata vicina Nota: Quando questa opzione è abilitata, si può far attraversare il puntatore immediatamente toccando il bordo due volte (rapidamente).</p>
<p>Visualizzare un marcatore di confine tra i desktop:</p>	<p>Consente di visualizzare un indicatore sul bordo dei desktop secondo lo stile selezionato nella casella combinata vicina. L'indicatore del bordo aiuta a rimanere orientati negli schermi estesi.</p>
<p>Esegue segnali sonori quando il puntatore tocca e attraversa il bordo</p>	<p>Riproduce un paio di segnali sonori per avvisare che il puntatore del mouse ha urtato il bordo e stà attraversato i desktop estesi.</p>
<p>Utilizzare questi segnali sonori:</p>	<p>Selezionare i suoni che verranno riprodotti quando il puntatore del mouse ha urtato il bordo e stà attraversato i desktop estesi. Ci sono quattro insiemi di segnali sonori tra cui scegliere.</p>

<p>Volume segnale sonoro:</p>	<p>Imposta il livello del volume per il segnale sonoro.</p>
<p>Quando utilizzare la MultiVista</p>	
<p>Mantiene le viste allo stesso livello di ingrandimento</p>	<p>Quando si usano le finestre di zoom MultiVista globale o locale; questa impostazione forza le vista attiva e le viste inattive di ingrandire e rimpicciolire insieme allo stesso livello di ingrandimento attraverso tutti i monitor. Quando si regola il livello di ingrandimento nella vista attiva, i livelli di ingrandimento sugli altri monitor si regoleranno allo stesso livello.</p>
<p>Cambia la vista attiva premendo:</p>	<p>Consente di visualizzare il tasto di scelta rapida assegnato per commutare la vista attiva quando si utilizzano le finestre di zoom MultiVista globale o MultiVista locale.</p>
<p>Altre impostazioni</p>	
<p>Mostra i miglioramenti dello schermo su:</p>	<p>Imposta i monitor sui quali verranno applicati i miglioramenti dello schermo.</p>

Hardware Supportato Monitor multipli

Il Supporto per monitor multipli di ZoomText funziona con la maggior parte delle tecnologie di visualizzazione che sono progettate per il sistema operativo Windows. Queste tecnologie supportate includono schede video, Schermi e proiettori, e le connessioni agli schermi, tra cui VGA, DVI, HDMI e DisplayPort. Nella maggior parte dei casi, se il sistema è già in esecuzione con più dispositivi di visualizzazione che sono impostati a: “Estendi questi schermi”, il supporto per monitor multipli di ZoomText girerà anche su quel sistema. In caso di problemi con il supporto per più monitor di ZoomText, vedere “Risoluzione dei problemi relativi a più monitor” in questo capitolo o contattare Freedom Scientific o il proprio rivenditore locale per assistenza.

Configurazioni Schermo Raccomandate

Il supporto per monitor multipli di ZoomText funziona con la maggior parte delle marche e modelli di monitor di computer e proiettori, tra cui una serie di monitor che hanno differenti dimensioni fisiche e risoluzioni dello schermo. Tuttavia, le seguenti raccomandazioni devono essere osservate per raggiungere il massimo livello di qualità di visualizzazione, la visualizzazione di comfort e produttività dal sistema di monitor multipli.

Dimensione Schermo, orientamento e allineamento

Per una migliore visualizzazione, si consiglia di utilizzare un unico insieme di monitor che sono fisicamente orientati e allineati perfettamente fianco a fianco o impilati opportunamente sulla scrivania. Poi, dopo aver sistemato gli schermi nella finestra di dialogo Risoluzione dello schermo con lo stesso orientamento, come i monitor sulla scrivania, si sarà in grado di muovere in modo intuitivo il puntatore del mouse da un monitor all'altro, come se si trattasse di uno schermo senza soluzione di continuità. Per istruzioni su come sistemare gli schermi, vedere **Configurare gli schermi per il supporto multi monitor**.

Questi fattori-dimensioni, orientamento e allineamento-sono particolarmente importanti quando si utilizza la finestra di scorrimento dello zoom, dove gli schermi mostrano una vista ingrandita contigua attraverso schermi multipli. Se i monitor non corrispondono in termini di dimensioni, orientamento e allineamento, la vista ingrandita visualizzata nella finestra di scorrimento dello zoom può essere fonte di confusione.

Risoluzione schermo

Per le viste ingrandite più chiare, si consiglia sempre di impostare la risoluzione dello schermo di ogni monitor alla sua risoluzione nativa. L'Esecuzione di monitor a risoluzioni non native degrada la qualità dell'immagine che appare in una vista normale, che è ulteriormente degradata quando ingrandita.

Nota: Questa raccomandazione vale anche se si usa un solo schermo.

Configurazione Schermi per supporto per monitor multipli

Per utilizzare il supporto per monitor multipli di ZoomText il sistema deve avere più monitor collegati, abilitati e configurati con le seguenti impostazioni:

- I monitor deve essere impostati su “Estendi questi schermi” nella finestra di dialogo Risoluzione dello schermo.
- I monitor devono essere perfettamente allineati su un lato della finestra di dialogo Risoluzione dello schermo.
- I display estesi devono essere disposti in modo da corrispondere al meglio alla disposizione fisica dei monitor sulla scrivania.

Le Istruzioni per fare tutte queste regolazioni sono fornite di seguito.

- **Per impostare i monitor a “Estendi questi schermi”**

È possibile impostare i monitor a «Estendi questi schermi» utilizzando i seguenti metodi:

Metodo 1: Usare la scociatoia scambia Schermo: **Windows + P**

- Quando si preme la scociatoia **Windows + P** la Barra Scambia Schermo apparirà. Quando la Barra Scambia Schermo è visibile premere la scociatoia **Windows + P** o i tasti freccia sinistro e destro per ciclare attraverso le opzioni dei monitor multipli presenti nella barra. Una volta ciclato sull'opzione **Estendi**, premere **Invio**.

Metodo 2: Selezionare nella finestra di dialogo Risoluzione dello schermo.

1. Fare clic destro su qualsiasi area vuota del desktop e scegliere **Risoluzione dello schermo**.

Verrà visualizzata la finestra Risoluzione dello schermo.

2. Dare click sulla lista a discesa degli schermi multipli e selezionare **Estendi questi schermi**. Una finestra di dialogo potrebbe apparire chiedendo se si desidera mantenere le impostazioni di visualizzazione regolate. Scegliere **Mantieni Modifiche**.

Nota: Il supporto per monitor multipli di ZoomText funziona anche quando si utilizza una combinazione di monitor e proiettore che sono impostati su “Estendi questi schermi”.

- **Per organizzare e allineare gli schermi estesi**

L'Organizzazione e l'allineamento degli schermi estesi può essere effettuata come segue:

1. Fare clic destro su qualsiasi area vuota del desktop e scegliere **Risoluzione dello schermo**.

Verrà visualizzata la finestra Risoluzione dello schermo. Questa finestra di dialogo visualizza una rappresentazione illustrativa di come gli schermi estesi sono attualmente disposti e allineati.

2. Utilizzando il mouse, trascinare gli schermi in modo che siano disposti per corrispondere al meglio alla disposizione fisica dei monitor sulla scrivania, e quindi perfettamente allineare gli stessi bordi dei monitor secondo le seguenti regole di allineamento.
 - Se gli schermi sono posizionati fianco a fianco, entrambi i bordi superiore o inferiore dello schermo devono essere allineati.
 - Se gli schermi sono posizionati in fila verticale, sia i bordi sinistri o i bordi destri dello schermo devono essere allineati.
3. Fare clic sul pulsante **Applica** o **OK**. Una finestra di dialogo potrebbe apparire chiedendo se si desidera mantenere le impostazioni di visualizzazione regolate. Se appare questa finestra di dialogo, scegliere **Mantieni modifiche**.

Comportamento Funzionalità Schermi Multipli

Quando si utilizza il supporto per monitor multipli di ZoomText il comportamento di alcune delle caratteristiche di ZoomText funzionerà come descritto di seguito.

Funzionalità	Comportamento Corrente
Lettore Applicazione	<p>Quando si utilizza lo scorrimento, Clone, Zoom con 1x o finestre zoom globale MultiVista; la vista attiva ingrandita scorre sempre a seguire la parola di evidenziazione del lettore Applicazione, a prescindere su quale desktop l'applicazione di destinazione è attiva.</p> <p>Quando si utilizza la finestra di zoom locale MultiVista, se l'applicazione di destinazione è sul desktop della vista inattiva, la vista inattiva diventa attiva e scorre a seguire la parola di evidenziazione del lettore Applicazione.</p>
Zone di lettura	<p>Quando si utilizza lo Scorrimento, Clone, Zoom con 1x o lo zoom globale MultiVista finestre, la vista ingrandita attiva scorre per portare la zona di lettura innescata in vista, a prescindere su quale desktop la zona di lettura risiede.</p> <p>Quando si utilizza la finestra di zoom locale MultiVista, se la zona di lettura innescata è sulla vista inattiva del desktop, la vista inattiva diventa attiva e scorre sino a portare la zona di lettura in vista.</p>

Schermo Touch	Questa funzionalità non è attualmente supportata quando si usano schermi multipli.
ZoomText Fotocamera	Questa funzionalità non è attualmente supportata quando si usano schermi multipli.
Supporto per terze parti USB CCTVs	Questa funzionalità non è attualmente supportata quando si usano schermi multipli.

Risoluzione dei problemi con Monitor Multipli

In questo argomento vengono fornite le procedure per la risoluzione dei problemi che possono verificarsi quando si utilizza supporto per monitor multipli di ZoomText.

Problema: Il sistema ha tre o più monitor (configurato con schermi estesi) e quando si tenta di avviare ZoomText viene visualizzato un messaggio che dice: “Il supporto per monitor multipli di ZoomText richiede di avere un solo schermo esteso abilitato. Si prega di disattivare tutti gli schermi estesi tranne uno schermo esteso, e quindi riprovare ad abilitare i monitor multipli.”

Soluzione: Il supporto per monitor multipli di ZoomText attualmente lavora con due schermi estesi. Il Supporto per tre o più schermi estesi sarà aggiunto in una versione futura.

Problema: quando si utilizza la Vista Scorrimento la metà sinistra della visualizzazione ingrandita è a destra e viceversa.

Soluzione: L'orientamento degli schermi esteso è invertito rispetto alla sistemazione fisica dei monitor. Per risolvere questo problema, invertire la disposizione degli schermi nelle impostazioni di risoluzione dello schermo, alle quali si può accedere facendo clic destro su qualsiasi area vuota del desktop, e quindi facendo clic su Risoluzione dello schermo.

Problema: Il mouse non si muove tra gli schermi, ma rimane ancorato intorno i bordi esterni.

Soluzione: L'orientamento degli schermi estesi è invertito rispetto alla disposizione fisica dei monitor. Per risolvere questo problema, invertire la disposizione degli schermi nelle impostazioni di risoluzione dello schermo, alle quali si può accedere facendo clic destro su qualsiasi area vuota del desktop, e quindi facendo clic su Risoluzione dello schermo.

Problema: ZoomText ingrandisce e scorre solo attraverso la metà dell'area di visualizzazione.

Soluzione: Il supporto per monitor multipli di ZoomText è attivato e si sta solo guardando uno dei monitor. L'altra metà dell'area di visualizzazione viene visualizzato sul secondo monitor.

Miglioramenti dello schermo

Una miglior visualizzazione rende più leggibili gli oggetti che appaiono sullo schermo. Con queste impostazioni è possibile migliorare i colori dello schermo per aumentare il contrasto, la chiarezza e migliorare l'aspetto del puntatore del mouse, del cursore del testo e della messa a fuoco della tastiera per renderli più facili da vedere e da seguire.

- Miglioramenti del Colore
- Miglioramenti del Puntatore
- Miglioramenti del Cursore
- Miglioramenti della messa a fuoco
- Uso di Inverti Rapido

Miglioramenti del Colore

I miglioramenti del colore migliorano la chiarezza del testo e della grafica, fornendo una lettura più agevole e un ridotto affaticamento della vista.

Le opzioni dei Miglioramenti del colore consistono in una varietà di filtri ed effetti che regolano il colore, il contrasto e la luminosità.

È possibile scegliere tra combinazioni di colori predefinite o creare le proprie impostazioni del colore personalizzate.

Suggerimento! Quando si utilizzano gli effetti Inverti Luminosità e Inverti di colore in Internet Explorer 11 (e presto anche in altri browser), abilitando la funzione Inverti rapido di ZoomText invertirà l'effetto invertito sulle foto in modo che siano visualizzate nei loro colori naturali.

Per ulteriori informazioni consultare il capitolo - **Utilizzare Inverti Rapido**.

Le opzioni di ottimizzazione del colore sono abilitate e impostate utilizzando il controllo a pulsante diviso **Colore** situato nella scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**.

La parte superiore di questo pulsante attiva o disattiva i miglioramenti colore, mentre la parte inferiore apre il menu dei colori.

- **Per attivare o disattivare i miglioramenti colore**

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Sulla scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**, selezionare il pulsante **Colore**.
- Premere il tasto di scelta rapida migliora Colori Attivo/Disattivo: **Caps Lock + C**

- **Per scegliere uno schema colore preimpostato**


1. Sulla scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**, fare clic sulla freccia accanto a **Colore** o navigare su **Colore** e premere il tasto freccia giù.
2. Nel menu **Colore**, selezionare **Schema**.
3. Nel menu **Schema**, scegliere lo schema colore desiderato.

- **Per creare uno schema di colori personalizzato**

1. Sulla scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**, fare clic sulla freccia accanto a **Colore** o navigare su **Colore** e premere il tasto freccia giù.
2. Nel menu **Colore**, selezionare **Impostazioni**

La finestra di dialogo *Impostazioni Miglioramento Schermo* appare con la scheda *Colore* visualizzata.

3. Scegli **personalizzato** .
4. Regolare le Impostazioni Personalizzate come desiderato.
5. Clicca **OK**.



La Scheda Colore.

Impostazione	Descrizione
Miglioramento del Colore	
Normale	Disattiva tutti i miglioramenti del colore.
Schema	Attiva uno schema colore preimpostato (selezionato nella casella combinata vicina).
Personalizzato	Attiva le impostazioni personalizzate, che consentono di creare il proprio schema colore personalizzato.
Personalizza	Attiva e configura le impostazioni personalizzate da abbinare allo schema colori preimpostato selezionato. Ciò consente di utilizzare uno schema prestabilito come punto di partenza per uno schema personalizzato.

Impostazioni personalizzate

Applica i miglioramenti del colore a

Determina se i miglioramenti di colore vengono applicati alla finestra di zoom, allo sfondo (schermo normale) o entrambi.

Impostazioni Luminosità e Contrasto

Luminosità

Aumenta o diminuisce la luminosità dell'immagine dello schermo da 0% a 100%. Luminosità normale è del 50%.

Contrasto

Aumenta o diminuisce il contrasto dell'immagine dello schermo da 0% a 100%. Contrasto normale è del 50%.

Ripristina impostazioni normali

Ripristina Luminosità e Contrasto al 50% (normale).

Impostazioni Effetto

Personalizzato	Attiva le impostazioni personalizzate, che consentono di creare il proprio schema colore personalizzato.
Personalizza	Attiva e configura le impostazioni personalizzate da abbinare allo schema colori preimpostato selezionato. Ciò consente di utilizzare uno schema prestabilito come punto di partenza per uno schema personalizzato.
Impostazioni personalizzate	
Applica i miglioramenti del colore a	Determina se i miglioramenti di colore vengono applicati alla finestra di zoom, allo sfondo (schermo normale) o entrambi.
Impostazioni Luminosità e Contrasto	
Luminosità	Aumenta o diminuisce la luminosità dell'immagine dello schermo da 0% a 100%. Luminosità normale è del 50%.
Contrasto	Aumenta o diminuisce il contrasto dell'immagine dello schermo da 0% a 100%. Contrasto normale è del 50%.
Ripristina impostazioni normali	Ripristina Luminosità e Contrasto al 50% (normale).
Impostazioni Effetto	

Effetto

Seleziona il tipo di effetto di colore e attiva le impostazioni associate.

Nessuna. Nessun filtro viene applicato.

Inverti luminosità. Inverte la luminosità di tutti i colori dello schermo. I colori chiari diventano scuri e viceversa.

Inverti Colori. Inverte tutti i colori dello schermo.

Tinte. Trasforma tutti i colori dello schermo in una singola tonalità preservando i loro valori chiari e scuri. Quando si seleziona l'effetto Tinta, viene visualizzata una casella combinata di colori, che consente di selezionare il colore della tinta.

Due-Colori. Trasforma tutti i colori dello schermo in uno spettro di due colori. Quando si seleziona l'effetto due-colori, il colore in primo piano e di sfondo possono essere impostate mediante due caselle combinate di colori, in questo modo si può definire lo spettro di due colori.

Sostituisci colore. Sostituisce un colore dello schermo con un altro. Quando si seleziona l'effetto Sostituisci colore, appaiono due caselle combinate sostituire e con , che consente di scegliere il colore da sostituire e colore di sostituzione. Una banda con cursore appare che consente di espandere la gamma di colori di sostituzione con tonalità vicine al colore selezionato.

Miglioramenti del Puntatore

I miglioramenti del puntatore rendono più facile l'individuazione del puntatore del mouse. È possibile regolare le dimensioni e il colore del puntatore ed attivare un localizzatore che enfatizzi la posizione del puntatore sullo schermo.

È possibile scegliere schemi del puntatore preimpostati o creare le proprie impostazioni puntatore personalizzate.

Le opzioni di ottimizzazione del puntatore sono abilitate e impostate utilizzando il controllo a pulsante diviso **Puntatore** situato nella scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**.

La parte superiore di questo pulsante attiva o disattiva i miglioramenti del puntatore, mentre la parte inferiore apre il menu puntatore.

- **Per attivare o disattivare i miglioramenti puntatore**

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Sulla scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**, selezionare il pulsante **Puntatore**.
- Premere il tasto di scelta rapida migliora Puntatore Attivo/Disattivo: **Caps Lock + P**

- **Per scegliere uno schema Puntatore preimpostato**


1. Sulla scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**, fare clic sulla freccia accanto a **Puntatore** o navigare su **Puntatore** e premere il tasto freccia giù.
2. Nel menu **Puntatore**, selezionare **Schema**.
3. Nel menu **Schema**, scegliere lo schema puntatore desiderato.

- **Per creare uno schema puntatore personalizzato**

1. Sulla scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**, fare clic sulla freccia accanto a **Puntatore** o navigare su **Puntatore** e premere il tasto freccia giù.
2. Nel menu **Puntatore**, selezionare **Impostazioni**

La finestra di dialogo Impostazioni Miglioramento Schermo appare con la scheda Puntatore visualizzata.

3. Scegli **personalizzato**.
4. Regolare le Impostazioni Personalizzate come desiderato.
5. Clicca **OK**.



La Scheda Puntatore.

Impostazione	Descrizione
Miglioramenti del Puntatore	
Normale	Disattiva tutti i miglioramenti del puntatore.
Schema	Attiva uno schema puntatore preimpostato (selezionato nella casella combinata vicina).
Personalizzato	Attiva le impostazioni personalizzate, che consentono di creare il proprio schema puntatore personalizzato.
Personalizza	Attiva e configura le impostazioni personalizzate da abbinare allo schema puntatore preimpostato selezionato. Ciò consente di utilizzare uno schema prestabilito come punto di partenza per uno schema personalizzato.
Impostazioni personalizzate	
Puntatore	
Utilizzare i Puntatori Smussati di Zoomtext	Consente lo smussamento dei lati dei puntatori del mouse di ZoomText nello schema puntatore personalizzato.
Dimensione	Imposta la dimensione del puntatore del mouse migliorato a standard (1x), di grandi dimensioni (2x) o extra-large (4x) dimensioni.
Colore	Imposta il colore del puntatore del mouse.

Localizzatore Puntatore

Tipo	<p>Seleziona il tipo di localizzatore del puntatore:</p> <p>Cerchio. Consente di visualizzare un cerchio che è centrato sopra il punto di riferimento del puntatore.</p> <p>Sonar. Consente di visualizzare cerchi animati che si irradiano verso l'interno ed esterno sopra il punto di riferimento del puntatore.</p> <p>Croce Piena. Consente di visualizzare una serie di mirini che si estendono su tutta la finestra di zoom e si intersecano con il punto di riferimento del puntatore.</p> <p>Mirini. Consente di visualizzare un insieme di mirini che sono centrati sopra il punto di riferimento del puntatore.</p>
Colore	Imposta il colore del localizzatore del puntatore.
Spessore	Imposta la dimensione del localizzatore del puntatore: Sottile, Medio o Spesso.

Trasparenza	Imposta la trasparenza del localizzatore del puntatore. Il livello di trasparenza controlla la quantità di immagine del desktop che è visibile attraverso il localizzatore del puntatore.
Visualizzare il localizzatore del puntatore	
Sempre	il localizzatore del puntatore è sempre visualizzato.
Quando il puntatore è fermo	il localizzatore del puntatore viene visualizzato solo quando il puntatore è fermo (non si muove).
Quando il puntatore si muove	Il localizzatore del puntatore viene visualizzato solo quando il puntatore è in movimento.
Quando si preme un tasto modificatore	Il localizzatore del puntatore viene visualizzato solo quando i tasti modificatori cursore vengono premuti
Tasti Modificatori	<p>Seleziona un tasto o una combinazione di tasti che, se premuti, visualizzano il localizzatore del puntatore.</p> <p>Nota: L'opzione Mostra localizzatore del puntatore deve essere impostata quando un tasto modificatore viene premuto.</p>

Miglioramenti del Corsore

I miglioramenti del cursore rendono più facile l'individuazione del cursore testo. Una scelta di localizzatori molto visibili, segnala la posizione del cursore senza oscurare il testo circostante.

È possibile scegliere schemi preimpostati o creare le proprie impostazioni cursore personalizzate.

Le opzioni di ottimizzazione del cursore sono abilitate e impostate utilizzando il controllo a pulsante diviso **Corsore** situato nella scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**.

La parte superiore di questo pulsante attiva o disattiva i miglioramenti cursore, mentre la parte inferiore apre il menu del cursore.

- **Per attivare o disattivare i miglioramenti cursore**

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Sulla scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**, selezionare il pulsante **Corsore**.
- Premere il tasto di scelta rapida migliora Corsore Attivo/Disattivo: **Caps Lock + R**

- **Per scegliere uno schema cursore preimpostato**


1. Sulla scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**, fare clic sulla freccia accanto a **Corsore** o navigare su **Corsore** e premere il tasto freccia giù.
2. Nel menu **Corsore**, selezionare **Schema**.
3. Nel menu **Schema**, scegliere lo schema cursore desiderato.

- **Per creare uno schema di cursore personalizzato**

1. Sulla scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**, fare clic sulla freccia accanto a **Cursore** o navigare su **Cursore** e premere il tasto freccia giù.
2. Nel menu **Cursore**, selezionare **Impostazioni**

La finestra di dialogo Impostazioni Miglioramento Schermo appare con la scheda Cursore visualizzata.

3. Scegli **personalizzato**.
4. Regolare le Impostazioni Personalizzate come desiderato.
5. Clicca **OK**.



La Scheda Cursore.

Impostazione	Descrizione
Miglioramenti del cursore	
Normale	Disattiva tutti i miglioramenti del cursore.
Schema	Attiva uno schema cursore preimpostato (selezionato nella casella combinata vicina).
Personalizzato	Attiva le impostazioni personalizzate, che consentono di creare il proprio schema cursore personalizzato.
Personalizza	Attiva e configura le impostazioni personalizzate da abbinare allo schema cursore preimpostato selezionato. Ciò consente di utilizzare uno schema prestabilito come punto di partenza per uno schema personalizzato.
Anteprima	Quando si fa clic nella casella di anteprima un cursore di testo viene visualizzato con le impostazioni dei miglioramenti del cursore selezionate.
Impostazioni personalizzate	
Localizzatore Cursore	

Tipo	<p>Seleziona il tipo di localizzatore del cursore:</p> <p>Wedges. Visualizza un wedge triangolare sopra e sotto il cursore.</p> <p>Cerchio. Visualizza un cerchio attorno al cursore</p> <p>Cornice. Visualizza una cornice rettangolare attorno al cursore.</p>
Dimensione	<p>Imposta la dimensione del localizzatore del cursore: Sottile, Medio o Spesso.</p>
Colore	<p>Imposta il colore del localizzatore del cursore.</p>
Trasparenza	<p>Imposta la trasparenza del localizzatore del cursore. Il livello di trasparenza controlla la quantità di immagine del desktop che è visibile attraverso il localizzatore del cursore.</p>
Visualizzare il localizzatore del cursore	
Sempre	<p>il localizzatore del cursore è sempre visualizzato.</p>
Quando il cursore è fermo	<p>il localizzatore del cursore viene visualizzato solo quando il cursore è fermo (non si muove).</p>
Quando il cursore si muove	<p>Il localizzatore del cursore viene visualizzato solo quando il cursore è in movimento.</p>

<p>Quando si preme un tasto modificatoreù</p>	<p>Il localizzatore del cursore viene visualizzato solo quando i tasti modificatori cursore vengono premuti</p>
<p>Tasti Modificatori</p>	<p>Seleziona un tasto o una combinazione di tasti che, se premuti, visualizzano il localizzatore del cursore.</p> <p>Nota: L'opzione Mostra localizzatore del cursore deve essere impostata quando un tasto modificatore viene premuto.</p>

Miglioramenti della Fuoco

I miglioramenti del fuoco rendono più facile localizzare il controllo che possiede il fuoco quando si utilizza il tasto Tab e i tasti freccia attraverso i menu, finestre di dialogo, barre degli strumenti ed altri controlli.

Quando è abilitata, una scelta di localizzatori molto visibili segnala la posizione del controllo con il fuoco senza oscurare qualsiasi testo circostante.

È possibile scegliere tra schemi pre impostati per il fuoco oppure configurare le proprie impostazioni personalizzate.

Le opzioni di ottimizzazione del fuoco sono abilitate e impostate utilizzando il controllo a pulsante diviso **Fuoco** situato nella scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**.

La parte superiore di questo pulsante attiva o disattiva i miglioramenti fuoco, mentre la parte inferiore apre il menu del fuoco.

- **Per attivare o disattivare i miglioramenti del fuoco**

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Sulla scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**, selezionare il pulsante **Fuoco**.
- Premere il tasto di scelta rapida migliora Fuoco Attivo/Disattivo: **Caps Lock + F**

- **Per scegliere uno schema del Fuoco preimpostato**


1. Sulla scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**, fare clic sulla freccia accanto a **Fuoco** o navigare su **Fuoco** e premere il tasto freccia giù.
2. Nel menu **Fuoco**, selezionare **Schema**.
3. Nel menu **Schema**, scegliere lo schema del Fuoco desiderato.

- **Per creare uno schema del Fuoco personalizzato**

1. Sulla scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**, fare clic sulla freccia accanto a **Fuoco** o navigare su **Fuoco** e premere il tasto freccia giù.
2. Nel menu **Fuoco**, selezionare **Impostazioni**.

La finestra di dialogo Impostazioni Miglioramento Schermo appare con la scheda Fuoco visualizzata.

3. Scegli **personalizzato**.
4. Regolare le Impostazioni Personalizzate come desiderato.
5. Clicca **OK**.



La scheda Fuoco

Impostazione	Descrizione
Miglioramenti del Focus	
Normale	Disattiva tutti i miglioramenti del fuoco.
Schema	Attiva uno schema fuoco preimpostato (selezionato nella casella combinata vicina).
Personalizzato	Attiva le impostazioni personalizzate, che consentono di creare il proprio schema del fuoco personalizzato.

Personalizza	Attiva e configura le impostazioni personalizzate da abbinare allo schema fuoco preimpostato selezionato. Ciò consente di utilizzare uno schema prestabilito come punto di partenza per uno schema personalizzato.
Impostazioni personalizzate	
Localizzatore Fuoco	
Tipo	Seleziona il tipo di localizzatore del fuoco: Blocco. Consente di visualizzare un blocco sopra il controllo che ha il fuoco. Sottolineato. Consente di visualizzare una linea sotto il controllo che ha il fuoco. Cornice. Mostra un rettangolo intorno al controllo che ha il fuoco.
Colore	Imposta il colore del localizzatore del fuoco.
Spessore	Imposta la dimensione del localizzatore del fuoco: Sottile, Medio o Spesso.

Trasparenza	<p>Imposta il livello di trasparenza il localizzatore del fuoco. Il livello di trasparenza controlla la quantità di immagine del desktop che è visibile attraverso il localizzatore del fuoco.</p> <p>Nota: Questa impostazione non è disponibile quando il colore del localizzatore è impostato su 'Inverti.'.</p>
Margine	Aumenta o diminuisce lo spazio tra il controllo con il fuoco e il localizzatore del fuoco.
Visualizzare il localizzatore del fuoco	
Continuamente	Il localizzatore del fuoco viene sempre visualizzato (quando un controllo ha il fuoco).
Brevemente	Il localizzatore del fuoco appare per 1,5 secondi quando un controllo viene attivato.
Quando si preme un tasto modificatore	Il localizzatore del fuoco viene visualizzato solo quando i tasti modificatori fuoco vengono premuti
Tasti Modificatori	<p>Seleziona un tasto o una combinazione di tasti che, se premuti, visualizzano il localizzatore del fuoco.</p> <p>Nota: L'opzione Mostra localizzatore del fuoco deve essere impostata Quando un tasto modificatore viene premuto.</p>

Uso di Inverti Rapido

L'uso di effetti filtro per invertire la luminosità e i colori dello schermo è popolare tra gli utenti di computer ipovedenti, fornendo un abbagliamento ridotto, una migliore leggibilità del testo sullo schermo, meno affaticamento della vista e maggiore comfort. Tuttavia, questi effetti possono produrre immagini fotografiche che sembrano film in negativo, i quali sono poco attraenti e spesso inutilizzabili alla vista.

Abilitando la funzione Inverti Rapido di ZoomText, quando si usano gli effetti Inverti Luminosità e Inverti colori di ZoomText (nella funzione Miglioramento colore), ZoomText invertirà o annullerà l'effetto inverti sulle foto in modo che vengano visualizzate nei loro colori naturali.

Nota: Questa funzione è attualmente disponibile solo in Internet Explorer 11 e Google Chrome, ma sarà presto aggiunta ad altri browsers web e applicazioni.

- **Per attivare e disattivare Inverti rapido nel menu Colore**
 1. Sulla scheda della barra degli strumenti **Ingranditore**, fare clic sulla freccia accanto a **Colore** o navigare su **Colore** e premere il tasto freccia giù.
 2. Nel menu **Colore**, selezionare **Usare Inverti Rapido**.
- **Per abilitare e disabilitare Inverti Rapido dal tasto di scelta rapida**

Premere il comando rapido migliora Inverti Rapido Attivo/Disattivo:

Caps Lock + I

Nota: Inverti Rapido può essere abilitato o disabilitato solo quando sia Inverti Luminosità o Inverti Colori sono abilitati.

Funzioni Lettore

Le “Funzioni Lettore” rappresentano le funzionalità principali di lettura dello schermo e del documento in ZoomText Ingranditore/Lettore. Queste funzioni includono la voce di ZoomText, digitazione, riscontro del mouse e del programma, strumenti del lettore Applicazione e Zone di Lettura, ed il cursore del testo e dei Comandi Dire.

Nota: Le caratteristiche del lettore non sono disponibili in ZoomText Ingranditore.

- La scheda della barra degli strumenti Lettore
- La Voce di ZoomText
- Caratteristiche Riscontro
- Lettore Applicazione
- Zone di lettura
- Leggendo con il cursore del testo
- Comandi Dire

La scheda della barra degli strumenti Lettore

La scheda Lettore della barra degli strumenti fornisce pulsanti di azione rapida per l'abilitazione e largolazione di tutte le funzionalità del Lettore di ZoomText. Molti di questi pulsanti sono controlli del tipo pulsante di divisione che permettono di attivare o disattivare la funzione e aprire un menu di impostazioni correlate. I pulsanti sono raggruppati per categoria e hanno icone intuitive ed etichette per una facile identificazione.



La scheda della barra degli strumenti Lettore

Nota: La scheda Lettore della barra degli strumenti appare solo in ZoomText Ingranditore/Lettore.

- **Voce.** Attiva e disattiva la sintesi vocale per la lettura dello schermo, e consente di aprire la finestra di dialogo delle impostazioni per la voce in cui è possibile scegliere e personalizzare voci diverse.
- **Tasso.** Controlla la velocità di lettura di ZoomText.
- **Tastiera.** Attiva o disattiva il riscontro della tastiera, e seleziona le impostazioni del riscontro della tastiera. Il riscontro della tastiera fornisce una risposta immediata dei tasti e parole digitati.
- **Mouse.** Attiva o disattiva il riscontro del mouse, e seleziona le impostazioni del riscontro del mouse. Il riscontro del mouse legge automaticamente il testo al di sotto del puntatore.
- **Prolissità.** Seleziona un livello di prolissità. La Prolissità permette di regolare la quantità di informazioni letta quando un elemento di programma riceve il fuoco.
- **Lettore Applicazione.** Lancia il lettore Applicazione per leggere il testo dall'ultima applicazione attiva. Il lettore Applicazione fornisce la lettura continua di documenti, pagine web e email, all'interno di una data applicazione.
- **Zone.** Consente di creare, modificare e navigare zone di lettura. Le zone di lettura permettono di vedere e sentire istantaneamente le aree selezionate in una finestra dell'applicazione.

La Voce di ZoomText

ZoomText permette di selezionare e personalizzare la voce per adattarsi alle preferenze personali. È possibile scegliere una voce maschile o femminile, regolare quanto veloce e forte deve essere la voce parla, e personalizzare lo stile di lettura e segnali acustici. È anche possibile attivare e disattivare la voce come necessario.

- Attivazione e disattivazione della Voce
- Regolare la velocità della Voce
- Selezionare una voce
- Aggiunta e Rimozione Voci
- Configurazione dell'elaborazione di testo
- Configurazione Suggestioni

Attivazione e disattivazione della Voce

È possibile attivare e disattivare la voce in qualsiasi momento, senza disabilitare le funzioni di ingrandimento.

- **Per attivare e disattivare la voce**

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Nella scheda della barra degli strumenti del **Letto**, selezionare **Voce > Abilita** (o **Voce > Disattiva**).
- Premere il comando rapido attiva/disattiva voce: **Caps Lock + Alt + Invio**

Nota: Il Letto Applicazione starà ancora parlando quando la voce è disabilitata.

Ci possono essere momenti in cui si desidera terminare la sintesi vocale mentre è in esecuzione. Ad esempio, quando ZoomText sta leggendo una finestra con un messaggio con il quale si ha già familiarità. È possibile forzare ZoomText a smettere di leggere questo testo senza disattivare la voce del tutto.

- **Per interrompere la sintesi vocale appena si verifica**

Premere e rilasciare il tasto **Ctrl**.

L'informazione che è attualmente in fase di lettura è terminata.

Regolare il tasso della Voce

Il Tasso della voce consente di controllare la velocità di lettura ZoomText.

- **Per regolare la velocità di lettura**

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Nella scheda della barra degli strumenti del Lettore, regola il livello nella casella di selezione della **Frequenza**.
- Premere i tasti di scelta rapida Voce Più Veloce e Voce Più Lenta
- Voce Più veloce: **Caps Lock + Alt + Up**
- Voce Più Lenta: **Caps Lock + Alt + Down**

Nota: Il tasso della voce può essere regolato anche nella finestra di dialogo Impostazioni voce. Per maggiori informazioni, vedere **Impostazioni Voce**.

Un tasso della voce separato è disponibile per il Lettore Applicazione. Questa impostazione si trova nella finestra di dialogo Lettore Applicazione (scheda Impostazioni condivise). Per maggiori informazioni, vedere **Impostazioni condivise Lettore Applicazione**.


Impostazioni Voce

Le Impostazioni vocali consentono di selezionare e personalizzare la voce di ZoomText. È possibile scegliere tra una varietà di voci maschili e femminili, e regolare la velocità di vocalizzazione, tono e volume.

- **Per regolare le impostazioni della voce**
 1. Sulla scheda della barra degli strumenti **Lettore**, fare clic sulla freccia accanto a **Voce** o navigare su **Voce** e premere il tasto freccia giù.
 2. Nel menu **Voce**, selezionare **Impostazioni**.

La finestra di dialogo Impostazioni Voce appare

3. Scegliere la scheda **Voce**.
4. Assicurarsi che la casella **Abilita uscita vocale** sia selezionata.
5. Scegliere la lingua, il sintetizzatore e la voce desiderati, quindi regolare la frequenza, il tono e il volume.
6. Per visualizzare in anteprima le impostazioni date, digitare il testo nella casella di modifica **Testo di esempio**, e quindi fare clic su **Leggi Esempio**.
7. Clicca **OK**.



La Scheda Voce

Impostazione	Descrizione
Abilita Uscita Voce	Attiva o disattiva la sintesi vocale per la lettura dello schermo.
Lingua	Visualizza un elenco di lingue per la sintesi vocale disponibili sul sistema.
Sintetizzatore	Consente di visualizzare un elenco di sintetizzatori vocali disponibili nel sistema. Nota: ZoomText supporta SAPI 4 e SAPI 5 sintetizzatori vocali basate.
Voce	Consente di visualizzare un elenco di voci disponibili nel sintetizzatore selezionato.
Aggiunta e Rimozione Voci	Apre l'utilità Aggiunta/Rimozione Voci . Ti consente di campionare, installare e rimuovere voci Vocalizer Expressive 2.
Impostazioni Voce	
Tasso	Controlla la velocità di lettura di ZoomText. Un tasso di lettura separato è disponibile per il Lettore Applicazione * Per ulteriori informazioni, vedere Opzioni di lettura.

<p>Tono</p>	<p>Seleziona il tono della voce corrente. Il tono varia in un intervallo da 5% a 100%, in passi del 5%.</p>
<p>Volume</p>	<p>Seleziona il volume della voce corrente. Il Volume varia in un intervallo da 5% a 100%, in passi del 5%.</p>
<p>Opzioni</p>	<p>Consente di visualizzare le impostazioni opzionali per il sintetizzatore vocale selezionato, tra cui il gestore di pronuncia del sintetizzatore. Se il dispositivo di sintesi vocale non sta pronunciando una parola correttamente, è possibile regolare la pronuncia fornendo la trascrizione fonetica.</p>
<p>Testo di esempio</p>	
<p>Testo di esempio / Leggi Esempio</p>	<p>Vi permette di testare particolari impostazioni vocali. Il testo può essere digitato nella casella di testo di esempio e letto facendo clic sul pulsante Leggi Esempio. Le impostazioni vocali correnti vengono utilizzate per pronunciare il testo di esempio, incluse le impostazioni nelle schede di elaborazione di testo e suggerimenti.</p>

* Se il Lettore Applicazione è impostato per utilizzare il proprio tasso di voce, questa impostazione sarà in grigio (disattivata) quando si apre la finestra di dialogo Impostazioni della voce sulla barra degli strumenti della Vista Testo del Lettore Applicazione.


Elaborazione testo

L'elaborazione del testo modifica come numeri, punteggiatura e parole maiuscole e minuscole vengono lette, in modo che siano pronunciate nel contesto appropriato o formato desiderato. Con queste impostazioni è possibile creare uno stile di lettura che chiarisce le parole e numeri complessi.

- **Regolare le Impostazioni di Elaborazione testo.**
 1. Sulla scheda della barra degli strumenti **Lettore**, fare clic sulla freccia accanto a **Voce** o navigare su **Voce** e premere il tasto freccia giù.
 2. Nel menu **Voce**, selezionare **Impostazioni**.

La finestra di dialogo Impostazioni Voce appare

3. Scegliere la scheda **Elaborazione testo**.
4. Regolare le Impostazioni come desiderato.
5. Clicca **OK**.



La Scheda Elaborazione testo

Impostazione	Descrizione
Testo	
Pronuncia maiuscole e minuscole come parole separate	Divide le parole maiuscole e minuscole in parole separate per una pronuncia più accurata del sintetizzatore vocale. Ad esempio, la parola 'ZoomText' viene spezzata e pronunciata come "Zoom Text".
Filtrare i caratteri ripetuti	Limita il numero di volte che i caratteri ripetuti vengono pronunciati. Questo è utile quando incontra una stringa di caratteri ripetuti usati nella formattazione.
Numero Ripetizione	Imposta il numero massimo di volte che un carattere ripetuto è pronunciato. Il numero di ripetizione è da 2 a 10.
Numeri	
Pronuncia i numeri in base alle impostazioni del sintetizzatore	I numeri vengono pronunciati in base alle impostazioni preimpostate del sintetizzatore.
Pronuncia numeri usando la loro rappresentazione della parola completa	I numeri sono pronunciati con la loro rappresentazione della parola completa. Ad esempio, il numero '1995' è pronunciato come "mille novecento novanta cinque"

Leggi numeri come singole cifre	I numeri sono letti come singole cifre. Ad esempio, il numero '1995' è pronunciato come "uno nove nove cinque"
Pronuncia numeri come coppie di cifre	I numeri sono letti come coppie di cifre. Ad esempio, il numero '1995' è pronunciato come "diciannove novanta cinque"
Punteggiatura	
Pronuncia la punteggiatura in base alle impostazioni del sintetizzatore	I caratteri di punteggiatura vengono pronunciati in base alle impostazioni preimpostate del sintetizzatore.
Pronuncia tutta la punteggiatura	Tutti i caratteri di punteggiatura sono pronunciati.
Pronuncia solo punteggiatura incorporata	Solo i caratteri di punteggiatura incorporati all'interno delle parole vengono pronunciati. Ad esempio, sales@freedomscientific.com è pronunciato "seils et Freedom Scientific dot com".

Riscontro

Le impostazioni del riscontro controllano il modo in cui ZoomText parla non appena si digita sulla tastiera, usa il mouse, e si naviga nelle applicazioni. Queste impostazioni consentono di aumentare o diminuire la quantità di dettagli letti per soddisfare le vostre esigenze personali.

- Riscontro Tastiera
- Riscontro Mouse
- Prolissità

Riscontro Tastiera

Il riscontro della tastiera consente di udire i tasti e le parole digitate. Si può scegliere di avere tasti individuali, parole o entrambi sia tasti che parole annunciate.

Le parole digitate vengono pronunciate al termine dopo che si digita un carattere di spazio o di punteggiatura.

È inoltre possibile scegliere quali gruppi di tasti stampati e non stampati vengono pronunciati.

- **Per scorrere la modalità riscontro della tastiera**

Effettuare una delle seguenti operazioni:


- Nella scheda della barra degli strumenti del **Letto**, selezionare il pulsante **Tastiera**.
- Premere il tasto di scelta rapida Modalità Riscontro Tastiera: **Caps Lock + Alt + K**

- **Per regolare le impostazioni del Riscontro Tastiera**

1. Sulla scheda della barra degli strumenti **Letttore**, fare clic sulla freccia accanto a **Tastiera** o navigare su **Tastiera** e premere il tasto freccia giù.
2. Nel menu **Tastiera**, selezionare **Impostazioni**.

La finestra di dialogo Impostazioni Riscontro appare con la scheda Tastiera visualizzata.

3. Regolare le Impostazioni del Riscontro della tastiera come desiderato.
4. Clicca **OK**.



La scheda Tastiera

Impostazione	Descrizione
Riscontro Tastiera	
Nessun Riscontro	Disabilita tutti i riscontri della tastiera.
Tasti	Attiva il Riscontro Tastiera con la battitura. È possibile selezionare quali tasti devono essere pronunciati utilizzando le impostazioni Riscontra questi tasti quando vengono premuti .
Parole	Attiva il Riscontro Tastiera con la parola. Il Riscontro si verifica solo quando viene visualizzata una parola completata sullo schermo.
Tasti e Parole	Attiva Riscontro tastiera con battitura e con parola.
Riscontra questi tasti quando vengono premuti	
Tasti stampabili	Riscontra tutti i caratteri stampabili: lettere, numeri e simboli.
Tasti di Navigazione	Tasti di navigazione riscontro: Frecce, Home , End , Pag Up e Pag Down .
Tasti di modifica	Riscontra tasti di modifica testo: Backspace , Insert , Delete , Escape e Invio .

Tasti Funzione	Riscontra tasti funzione: da F1 a F12 .
Tasti Modificatori	Riscontra tasti modificatori : Alt , Ctrl , Shift e il tasto Windows.
Tasti di blocco	Riscontra tasti di blocco e il loro stato: Caps Lock , Num Lock , e Scroll Lock .
Altri Tasti	Riscontra i vari tasti: Pause , Print Screen e il tasto Applicazione.

Nota: La selezione sotto **Riscontra questi tasti**, è disponibile solo quando risciostro digitazione è impostato su **tasti** o **tasti e parole**.

Riscontro Mouse

Il riscontro del mouse legge automaticamente il testo al di sotto del puntatore.

Quando si sposta il puntatore sullo schermo, singole parole o linee complete verranno riprodotte istantaneamente o dopo alcuni attimi.

- **Per scorrere le modalità riscontro del mouse**

Effettuare una delle seguenti operazioni:


- Nella scheda della barra degli strumenti del **Letto**, selezionare il pulsante **Mouse**.
- Premere il tasto di scelta rapida Modalità Riscontro Mouse: **Caps Lock + Alt + M**

- **Per regolare le impostazioni del riscontro del mouse**

1. Sulla scheda della barra degli strumenti **Letture**, fare clic sulla freccia accanto a **Mouse** o navigare su **Mouse** e premere il tasto freccia giù.
2. Nel menu **Mouse**, selezionare **Impostazioni**.

La finestra di dialogo Impostazioni Riscontro appare con la scheda mouse visualizzata.

3. Regolare le Impostazioni del Riscontro del Mouse come desiderato.
4. Clicca **OK**.



La Scheda Mouse.

Impostazione	Descrizione
Riscontro Mouse	
Nessun Riscontro	Disabilita tutti i riscontri del mouse.
Riscontro Immediato	Abilita il Riscontro Immediato del mouse. Le parole vengono pronunciate immediatamente quando il puntatore del mouse viene spostato su di loro.
Riscontro al Passaggio	Abilita il riscontro ritardato del mouse. Le parole sono pronunciate dopo che il puntatore del mouse gli passa sopra per il tempo selezionato.
Tempo Passaggio (secondi)	La quantità di tempo in secondi che il puntatore del mouse deve rimanere sopra un oggetto prima che venga letto. Questa impostazione si applica solo al Riscontro Sospeso .
Quando il mouse passa sopra una parola	
Riscontro solo per parola	Solo la parola sotto il puntatore del mouse viene letta.
Riscontra tutte le parole in linea o di un oggetto	Quando il puntatore del mouse si sposta in una nuova riga di testo o sopra di un nuovo oggetto, tutte le parole della linea o dell'oggetto sono lette. Gli oggetti includono: barre dei titoli, voci di menu, controlli di dialogo, le icone del desktop e pulsanti della barra delle applicazioni.

Nota: Quando si utilizza il riscontro del mouse, tenendo premuto il tasto **Shift** attiva e disattiva la modalità da **Riscotra solo la parola a riscontra tutte le parole nella linea od oggetto** (o viceversa)

Prolissità

La Prolissità permette di regolare la quantità di informazioni annunciata sui controlli di un programma quando questi diventano attivi o evidenziati.

I controlli del programma includono: Finestre delle applicazioni e dei documenti, menu, Finestre di dialogo, bottoni, icone e molto altro.

Tre livelli di prolissità - Bassa, Media ed Alta - permettono di aumentare o diminuire il livello di dettaglio velocemente. Il livello Alta, fornisce maggiori informazioni, mentre il livello Bassa fornisce meno informazioni.

Ognuno di questi livelli di prolissità può essere personalizzato interamente in base alle proprie esigenze personali.

- **Per scorrere il livello di verbosità**

Effettuare una delle seguenti operazioni:


- Nella scheda della barra degli strumenti del **Letto**, selezionare il pulsante **Prolissità**.
- Premere il tasto di scelta rapida Riscontro Livello Prolissità: **Caps Lock + Alt + B**

- **Per regolare le impostazioni di Prolissità**

1. Sulla scheda della barra degli strumenti **Letto**, fare clic sulla freccia accanto a **Prolissità** o navigare su **Prolissità** e premere il tasto freccia giù.
2. Nel menu **Prolissità**, selezionare **Impostazioni**.

La finestra di dialogo Impostazioni Riscontro appare con la scheda Prolissità visualizzata.

3. Regolare le impostazioni di Prolissità come desiderato.
4. Clicca **OK**.



La scheda Prolissità

Impostazione	Descrizione
Livello Prolissità	
Verbosità Bassa	Annuncia riscontro elementi programma con dettagli minimi.
Verbosità Media	Annuncia riscontro elementi programma con dettagli moderati.
Verbosità Alta	Annuncia riscontro elementi programma con massimi dettagli.
Impostazioni Verbosità	Un elenco di caselle di controllo che definiscono i livelli di dettaglio. Le impostazioni visualizzate riflettono il livello di Prolissità corrente e si aggiornano automaticamente quando si seleziona un livello di dettaglio diverso.
Seleziona tutto	Attiva tutti gli elementi nella casella di riepilogo Impostazioni verbosità.
Deseleziona tutto	Disattiva tutti gli elementi nella casella di riepilogo Impostazioni verbosità.

Lettore Applicazione

Il Lettore Applicazione è uno strumento di produttività che legge automaticamente i documenti, pagine web ed e-mail mentre si segue visivamente o ci si rilassa gli occhi e si ascolta.

Lettore Applicazione può leggere automaticamente il testo dall'inizio alla fine, scremare avanti e indietro attraverso il testo, o leggere specifiche aree di testo che si seleziona cliccando e trascinando con il mouse.

In qualsiasi modo si legga, Il Lettore Applicazione lo rende facile.

- Modalità di lettura del Lettore Applicazione
- L'ambiente della vista Testo
- Eseguire ed Utilizzare il lettore Applicazione
- Impostazioni Vista Applicazione
- Impostazioni Vista Testo

Modalità di lettura del Lettore Applicazione

Prima di iniziare a utilizzare il Lettore Applicazione è necessario comprendere le diverse modalità di lettura e la loro disponibilità in diverse applicazioni. La comprensione di queste caratteristiche vi aiuterà utilizzare il Lettore Applicazione nel modo più utile e produttivo.


Il Lettore Applicazione fornisce tre modalità uniche di lettura: Vista Applicazione, Vista Testo e lo strumento SpeakIt.

- La **Vista Applicazione** legge proprio nell'applicazione di origine. la vista dell'applicazione e del documento non è cambiata, così entrando o uscendo dal Lettore Applicazione sembra regolare. La Vista Applicazione è ideale per gli utenti che desiderano vivere un'esperienza di lettura che è perfetta per l'applicazione, o non richiedono le funzioni di miglioramento del testo forniti da Vista Testo.
- La **Vista Testo** legge in un ambiente speciale dove il testo è riformattato per una lettura più facile. Il testo viene presentato in una sola riga di testo che scorre in orizzontale, chiamato Vista Telescrivente, o righe multiple di testo, chiamato Vista Suggestore. In entrambe le visualizzazioni è possibile selezionare la propria scelta di tipo di carattere, colori ad alto contrasto, parole evidenziate e livello di ingrandimento. Testo View è ideale per gli utenti che vogliono leggere visivamente e desiderano un ambiente di lettura viva migliorata. Per conoscere l'ambiente Vista Testo, vedere **L'ambiente Vista Testo**.

- Lo **strumento SpeakIt** legge aree selezionate dello schermo cliccando e trascinando il mouse. Qualsiasi testo visibile sullo schermo può essere pronunciato, anche se è fuori del programma attivo. Lo strumento SpeakIt è ideale per la lettura di blocchi casuali di testo con semplici azioni del mouse.

È possibile utilizzare il Lettore Applicazione in quasi tutte le applicazioni, tuttavia, le modalità di lettura che sono disponibili dipendono dal livello di supporto che il Lettore Applicazione ha per l'applicazione: Supporto completo o il supporto di base.

- **Supporto Completo** consente di utilizzare tutte e tre le modalità di lettura: Vista Applicazione, Vista Testo e lo strumento SpeakIt. Il Supporto completo è disponibile nella maggior parte delle applicazioni che visualizzano lunghi brani di testo, come si possono trovare in Microsoft Word, Microsoft Outlook, Adobe Reader e Internet Explorer.
- **Supporto di base** consente di utilizzare solo lo strumento SpeakIt. Se si tenta di avviare il Lettore Applicazione in Vista Applicazione o Vista Testo e c'è solo il supporto di base per l'applicazione, il Lettore Applicazione si avvia automaticamente con lo strumento SpeakIt.




Il Lettore Applicazione evidenzia la parola pronunciata in Microsoft Word.


L'ambiente della vista Testo

La Vista Testo del Lettore Applicazione è un ambiente speciale di lettura in cui il testo è riformattato per una più facile lettura. Il testo viene presentato in una sola riga di testo che scorre in orizzontale, chiamato Vista Telescrivente, o righe multiple di testo, chiamato Vista Suggestore. In entrambe le visualizzazioni è possibile selezionare la propria scelta di tipo di carattere, colori ad alto contrasto, parole evidenziate e livello di ingrandimento.

La vista Testo occupa l'intero schermo con una barra degli strumenti nella parte superiore dello schermo e il testo del documento di sotto di essa. Il testo del documento è formattato e visualizzato in base alle impostazioni correnti della vista testo.



La vista testo del Lettore Applicazione in modalità suggestore.



La Vista Testo del Lettore Applicazione in modalità telescrivente.

La barra degli strumenti della vista Testo fornisce i controlli essenziali per operare con la vista, e fornisce l'accesso alle finestre di dialogo di configurazione per la visualizzazione della Vista Testo.



La barra degli strumenti della Vista Testo

- **Avvia/Pausa.** Avvia e interrompe la lettura della parola evidenziate. Quando viene eseguita la modalità di riproduzione, viene visualizzato il pulsante Pausa sulla barra degli strumenti.
- **Livello di Zoom.** Imposta il livello di ingrandimento usato dalla Vista Testo, da 1x a 36x.
- **Tasso.** Controlla la velocità di lettura di ZoomText.
- **Telescrivente.** Consente di visualizzare una sola riga di testo. Durante la lettura, il testo scorre in orizzontale come un nastro della telescrivente.
- **Suggeritore.** Visualizza righe multiple di testo con a capo automatico che non superano la larghezza dello schermo della Vista Testo. Durante la lettura, il testo scorre verticalmente come un gobbo.
- **Vista Applicazione** Scambia il lettore Applicazione da Vista testo a Vista Applicazione
- **Impostazioni.** Apre la finestra di dialogo del lettore Applicazione per modificare le impostazioni della Vista Testo.

Eeguire ed Utilizzare il lettore Applicazione

Ci sono una varietà di modi per avviare il lettore Applicazione nelle varie modalità, tra cui la selezione di menu o tasti di scelta rapida. Questi metodi sono descritti di seguito, compresi i comportamenti unici di ciascuna modalità.

- **Per avviare il lettore Applicazione utilizzando il comando Leggi dal Puntatore**
- Posizionate il puntatore del mouse sopra la parola di cui si desidera iniziare la lettura, quindi premere il comando Leggi dal Puntatore: **Caps Lock + Alt + Click-Sinistro**

Il lettore Applicazione viene eseguito nella modalità selezionata e comincia la lettura al clic sulla parola. Per interrompere la lettura, fare clic o premere Invio. Per iniziare la lettura, fare doppio clic (su qualsiasi parola) o premere Invio. Per le istruzioni complete sulla lettura con il lettore Applicazione , vedere “Lettura con il lettore Applicazione” qui sotto.

- **Per eseguire il lettore Applicazione direttamente in Vista Applicazione o Vista Testo**
- Selezionare l'elemento di menu **Usa Vista Applicazione** o **Usa Vista Testo** nel menu del **lettore Applicazione**. oppure premere uno dei seguenti tasti di scelta rapida:
- Avvia Vista Applicazione **Caps Lock + Alt + A**
- Avvia Vista Testo: **Caps Lock + Alt + T**

Il lettore Applicazione viene eseguito nella modalità selezionata e inizia a leggere dalla posizione corrente del cursore. Se un cursore di testo non esiste, Il lettore Applicazione inizia a leggere alla prima parola visibile che si trova all'interno della visualizzazione ingrandita che si trova all'interno della finestra di destinazione. In caso contrario, il lettore Applicazione comincia a leggere dalla prima parola visibile nell'applicazione di

destinazione. Per le istruzioni complete sulla lettura con il lettore Applicazione , vedere “Lettura con il lettore Applicazione” qui sotto.

- **Per avviare lo strumento SpeakIt**
- Selezionare il bottone **Usa Strumento SpeakIt** nel menu del **lettore Applicazione**, oppure premere il tasto di scelta rapida: **Bloc Maiusc + Alt + S**

Lo strumento SpeakIt diventa attivo.

- **Per avviare il lettore Applicazione nella modalità selezionata, (la modalità selezionata nel menu lettore Applicazione)**
- Nella scheda della barra degli strumenti del **Lettore**, selezionare il pulsante **Lettore Applicazione**, oppure premere il tasto di scelta rapida Lettore Applicazione: **Caps Lock + Alt + R**

Il lettore Applicazione si avvierà nella modalità selezionata.

Leggere con il lettore Applicazione

- **Per avviare e interrompere la lettura automatica**

Premere **Invio** o fare doppio clic sulla parola su cui si desidera iniziare o riprendere la lettura.

- **Scremare la lettura per parola, riga, frase e paragrafo**

Utilizzare i comandi di navigazione del lettore Applicazione (elencati di seguito).

- **Per passare da Vista Applicazione e Vista Testo**

Premere **Tab**.

- **Per uscire dal lettore Applicazione**

Click-Destro o premere **Esc**.

Quando il lettore Applicazione termina, il cursore si posiziona automaticamente sull'ultima parola evidenziata, se esiste un cursore nell'applicazione.

Comandi di navigazione del lettore Applicazione

I seguenti tasti possono essere utilizzati per lanciare il Lettore Applicazione

Comando	Tasti di scelta rapida
Esegui Il lettore Applicazione dal puntatore	Caps Lock + Alt + Click Sinistro
Esegui Vista Applicazione	Caps Lock + Alt + A
Esegui Vista Testo	Caps Lock + Alt + T
Esegui lo strumento SpeakIt	Caps Lock + Alt + S
Esegui Lettore Applicazione (modalità selezionata)	Caps Lock + Alt + R

Mentre il Lettore Applicazione è attivo, i seguenti tasti modali possono essere utilizzati per operare con esso.

Comando	Tasti Modali
Parola Successiva	Ctrl + Destra
Parola Precedente	Ctrl + Sinistra
Frase Successiva	Destra
Frase Precedente	Sinistra
Paragrafo Successivo	Giù
Paragrafo Precedente	Su
Pagina Successiva	Page Giu
Pagina Precedente	Pag Su
Parola Corrente *	Ctrl + Alt + Shift + Su
Linea Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Destro
Frase Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Giu
Paragrafo Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Sinistro
Prima Parola in Linea	Home
Ultima Parola in Linea	End
Inizio del documento	Ctrl + Home
Fine del documento	Ctrl + End
Collegamento Successivo	L
Collegamento Precedente	Shift + L
Eseguire Collegamento	Ctrl + Invio

* Quando si utilizza il comando parola corrente: la pressione ripetuta all'interno di due secondi fornisce il seguente comportamento:

- Prima Pressione: Legge la parola
- Seconda Pressione: Scandisce la parola
- Terza Pressione: scandisce la parola foneticamente (“Alpha, Bravo, Charlie, ...”)

Impostazioni Vista Applicazione


Le impostazioni della Vista Applicazione consentono di personalizzare l'aspetto delle parole evidenziate nella Vista Applicazione, tra cui la forma di evidenziazione, il colore e il livello di trasparenza.

- **Per regolare le impostazioni Vista Applicazione**

1. Nella scheda della barra degli strumenti **Letto**, seleziona **Letto Applicazione > Impostazioni Vista Applicazione**.

La finestra delle impostazioni del Letto Applicazione appare con la scheda Impostazioni Vista Applicazione visualizzata.

2. Regolare le Impostazioni della Vista Applicazione come desiderato.
3. Clicca **OK**.



La Scheda Vista Applicazione

Impostazione	Descrizione
Opzioni	
Trascina ed evidenzia parole	Consente il trascinamento e l'evidenziazione delle parole quando il lettore Applicazione sta leggendo.
Chiudi il lettore Applicazione alla fine del documento	Quando abilitato, il lettore Applicazione esce automaticamente dopo la lettura alla fine del documento. Nota: il lettore Applicazione non esce automaticamente quando si naviga manualmente alla fine del documento.
Evidenziazione	
Forma	Imposta la forma utilizzata per evidenziare le parole: Blocco, Sottolineato, Cornice, o Wedge.
Colore	Imposta il colore di evidenziazione.
Spessore	Imposta lo spessore della forma di Evidenziazione.
Trasparenza	Imposta la trasparenza della Evidenziazione. Nota: Questa impostazione non è disponibile quando il colore di evidenziazione è impostato su 'Inverti.'.

<p>Trascinamento evidenziazione</p>	<p>Imposta il tipo di Trascinamento : Bordo, Centrato o un salto in avanti. Con l'allineamento bordo, la finestra di zoom scorre solo se necessario per mantenere la parola evidenziata in vista. Con l'allineamento Centrato, la finestra di zoom scorre se necessario per mantenere la parola evidenziata al centro della finestra di zoom. Con salto in avanti, quando la parola evidenziata esce dalla visualizzazione ingrandita, la finestra di zoom scorre per portare la parola evidenziata verso l'angolo in alto a sinistra.</p>
<p>Anteprima</p>	<p>Visualizza il testo di esempio con un'anteprima delle impostazioni di evidenziazione selezionate.</p>

Nota: Altre impostazioni per la vista applicazione sono disponibili nella scheda Opzioni condivise.


Impostazioni Vista Testo

Le impostazioni della Vista Testo consentono di personalizzare l'aspetto del testo e l'evidenziazione delle parole nell'ambiente Vista Testo.

- **Per regolare le impostazioni Vista Testo**
 1. Nella scheda della barra degli strumenti **Lettore**, scegliere **Lettore Applicazione > Impostazioni Vista Testo**.

La finestra delle impostazioni del Lettore Applicazione appare con la scheda Impostazioni Vista Testo visualizzata.

2. Regolare le Impostazioni della Vista Testo come desiderato.
3. Clicca **OK**.



La Scheda Vista Testo

Impostazione	Descrizione
Tipo di caratteri	
Tipo di carattere	Consente di impostare il tipo di carattere col quale il documento acquisito viene visualizzato, come Arial, Tahoma, Verdana o.
Stile	Consente di impostare lo stile di carattere col quale il documento acquisito viene visualizzato, come Regolare, Grassetto o Italico.
Colori Documento	
Testo	Seleziona il colore del testo col quale il documento acquisito viene visualizzato. Il testo e lo sfondo non possono essere impostati con lo stesso colore.
Sfondo	Seleziona il colore di sfondo per la vista testo. Il testo e lo sfondo non possono essere impostati con lo stesso colore.
Simboli di formattazione	
Mostra i simboli di paragrafo	Consente di visualizzare i simboli di paragrafo dove i paragrafi terminano nel documento di origine.

Collegamenti Sottolineati	Quando selezionato, i collegamenti ipertestuali vengono sottolineati nella vista suggeritore e telescrivente.
Evidenziazione	
Forma	Seleziona la forma utilizzata per evidenziare la parola: Blocco, Sottolineato, Cornice, o Wedge.
Colore	Imposta il colore di evidenziazione della parola.
Spessore 1, 2	Imposta lo spessore della parola evidenziata.
Trasparenza 2	Imposta la trasparenza della parola evidenziata.

<p>Trascinamento evidenziazione</p>	<p>Imposta il tipo di Trascinamento : Bordo, Centrato o un salto in avanti. Con l'allineamento Bordo, la vista testo scorre se necessario per mantenere la parola evidenziata in vista. Con l'allineamento Centrato, la vista testo scorre se necessario per mantenere la parola evidenziata al centro della finestra di zoom. Con salto in avanti, quando la parola evidenziata esce dalla visualizzazione ingrandita, la vista testo scorre per portare la parola evidenziata verso l'angolo in alto a sinistra.</p>
<p>Anteprima</p>	<p>Visualizza testo di esempio utilizzando le impostazioni di tipo di carattere, colore e evidenziazione selezionate.</p>

1. Questa impostazione non è disponibile quando la forma di evidenziazione è impostata su 'blocco'.
2. Questa impostazione non è disponibile quando la forma di evidenziazione è impostata su 'blocco' o il colore di evidenziazione è impostato su 'Inverti'.

Nota: Altre impostazioni per la vista Testo sono disponibili nella scheda Opzioni condivise.

Zone di lettura

Le zone di lettura permettono di vedere e sentire istantaneamente le aree selezionate in una finestra dell'applicazione.

Per esempio; una applicazione di database può visualizzare una dozzina o più campi di informazioni.

Nel flusso di lavoro normale si può essere interessati a solo pochi di questi campi. Con le zone di lettura, si può immediatamente vedere e/o sentire questi campi selezionati semplicemente premendo un tasto di scelta rapida.

È possibile creare fino a 10 zone di lettura per ciascuna delle vostre applicazioni.

Non appena si apre e si passa alle applicazioni, le zone definite per l'applicazione attiva vengono automaticamente caricate e rese pronte all'uso.

- Creazione, Modifica e Cancellazione
- Usare le Zone di Lettura
- la barra degli strumenti delle Zone di Lettura
- Impostazioni Zone di Lettura

Creazione, Modifica e Cancellazione Zone di Lettura

La Creazione di una Zona di Lettura è un processo semplice. Per la maggior parte delle nuove zone, è sufficiente definire l'area della zona, digitare un nome di zona descrittiva, e scegliere di avere la zona visualizzata, annunciata o entrambe le opzioni. È sempre possibile modificare o eliminare la zona più tardi, quindi non c'è bisogno di preoccuparsi di commettere errori.

- **Per creare una nuova zona di lettura**

1. Aprire l'applicazione in cui si desidera creare una zona di lettura. Assicurarsi che la scheda dell'applicazione desiderata, vista o finestra sia visualizzata.
2. Attivare lo strumento Crea Zona effettuando una delle seguenti operazioni:
 - Passare alla interfaccia utente ZoomText. Nella scheda della barra degli strumenti Lettore, selezionare **Zone > Nuova**.
 - Premere il comando di scelta rapida Crea Zona : **Caps Lock + Alt + C**.

Lo strumento Crea Zona diventa attivo e vengono visualizzate tutte le zone esistenti per l'applicazione attiva.

3. Spostare il puntatore del mouse per scorrere la nuova area di zona nella vista.
4. Tenere premuto il pulsante sinistro, trascinare il rettangolo di selezione sull'area di zona desiderata e rilasciare il pulsante.

*Quando si è completato il trascinamento rilasciando il pulsante del mouse, viene visualizzata la finestra di dialogo **Zone di Lettura**. Questa finestra di dialogo permette di nominare la zona e selezionare le opzioni della zona. Per informazioni sulla finestra di dialogo **Zone di Lettura**, vedere **Impostazioni Zone di Lettura**.*

5. Nella casella **Nome zona**, digitare un nome descrittivo per la nuova zona.

*Quando si naviga al controllo successivo della finestra di dialogo, verrà visualizzato il nome della nuova zona nell'elenco delle **Zone**.*

6. Sotto la **Zona è relativa a**, selezionare la posizione relativa della zona all'interno della finestra dell'applicazione
7. Sotto **Azioni Zona**, selezionare le opzioni desiderate.
8. Per testare la nuova zona, fare clic su **Aziona**.

*La finestra di dialogo **Zone di Lettura** viene nascosta temporaneamente mentre la zona è visualizzata e/o annunciata in base alle impostazioni selezionate.*

9. Per creare zone aggiuntive, scegliere **Nuova zona** e ripetere i passaggi da 4 a 9.
10. Al termine della creazione e modifica delle zone, fare clic su **OK**.

- **Per modificare una zona di lettura**

1. Aprire l'applicazione che contiene la zona di lettura che si desidera modificare.
2. Attivare lo strumento Modifica Zone effettuando una delle seguenti operazioni:
 - Passare alla interfaccia utente ZoomText. Nella scheda della barra degli strumenti **Letto**, selezionare **Zone > Modifica**.
 - Premere il comando di scelta rapida Modifica Zona : **Caps Lock + Alt + E**.

Lo strumento Modifica Zone diventa attivo e vengono visualizzate tutte le zone esistenti per l'applicazione attiva. La barra strumenti della Zona di lettura appare sopra la zona attiva.

3. Spostare il puntatore del mouse per scorrere la zona desiderata nella vista, o fare clic sui pulsanti sulla barra strumenti precedente o successivo per portare la zona desiderata nella vista.

Nota: I pulsanti Precedente e successivo sono in grigio se una sola zona è stata definita.

4. Fare clic all'interno della zona per attivare le maniglie di ridimensionamento e la barra degli strumenti, quindi regolare la zona come segue:
 - Per dimensionare la zona, trascinare qualsiasi maniglia
 - Per spostare la zona, trascinare all'interno della cornice della finestra.
 - Per verificare la lettura della zona, fare clic sul pulsante **Avvia**.
5. Per passare a un'altra zona, premere il numero della zona desiderata, oppure fare clic sui pulsanti Precedente e successivo.

6. Per modificare un'altra zona, ripetere i punti 3 e 4
7. Per uscire dallo strumento di modifica delle Zone, click destro o premere **Esc**.

- **Per eliminare una zona di lettura**

1. Nella scheda della barra degli strumenti Lettore, selezionare **Zone > Impostazioni**.

La finestra di dialogo Impostazioni Zone di Lettura appare

2. Nelle casella combinata **Mostra zone definite per**, selezionare l'applicazione che contiene la zona che si desidera eliminare.

L'elenco delle Zone si aggiorna per visualizzare le zone associate con l'applicazione selezionata.

3. Nella casella di riepilogo **Zone**, selezionare la zona che si desidera eliminare.
4. Clicca **Elimina**.

La zona eliminata viene rimossa dall'elenco.

5. Per eliminare un'altra zona, ripetere i passaggi da 2 a 4.
6. Al termine dell'eliminazione di zone, fare clic su **OK**.

Usare le Zone di Lettura

Dopo aver creato le zone di lettura per un'applicazione, è possibile utilizzarle in qualsiasi momento non appena l'applicazione è attiva. È possibile attivare una singola zona alla volta (tramite menu o tasto di scelta rapida), oppure inserire una modalità che permette di navigare attraverso tutte le zone di lettura.

- **Per attivare una zona di lettura specifica**

1. Aprire l'applicazione che contiene le zone di lettura che si desidera attivare.
2. Per attivare la zona desiderata, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Passare alla interfaccia utente ZoomText. Nella scheda della barra degli strumenti **Letto**, selezionare **Zone > Attiva > {numero zona}**.
 - Premere il tasto di scelta rapida di attivazione Zona: **Caps Lock + Alt + {Numero zona}**.
 - Premere il tasto di scelta rapida elenco Zone: **Bloc Maiusc + Alt + L**, quindi selezionare la zona desiderata dal menu.
 - Usare i tasti di scelta rapida Zona Successiva e Zona Precedente:

Zona Successiva: **Caps Lock + Alt + N**

Zona Precedente: **Caps Lock + Alt + P**

La zona di lettura selezionata viene visualizzata e/o letta in base alle impostazioni della zona.

Ogni insieme di applicazioni di zone di lettura sono numerate da 1 a 10. I tasti di scelta rapida della zona di lettura corrispondono a questi numeri. Ad esempio, il tasto di scelta rapida per la zona di lettura 1 è **Caps Lock + Alt + 1**, zona di lettura 2 è **Caps Lock + Alt + 2**, e così via.

Nota: il tasto di scelta rapida per la zona di lettura 10 è **Caps Lock + Alt + 0**.

- **Per navigare tra tutte le aree di lettura**

1. Aprire l'applicazione che contiene le zone di lettura nelle quali si desidera navigare.
2. Per attivare la modalità Navigazione Zone, eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Nella scheda della barra degli strumenti Lettore, selezionare Zone di navigazione.
 - Premere il comando di scelta rapida Navigazione Zone : **Caps Lock + Alt + G**

Modalità Navigazione diventa attiva e la barra degli strumenti zone di Lettura appare sopra la prima zona attiva. Il nome della zona e il numero sono pronunciati.

3. Per avviare e interrompere la lettura della zona, fare clic sul pulsante Avvia/ Pausa.



Nota: Il tasto Avvia/ Pausa è disabilitata (in grigio) quando si naviga su zone non pronunciate.




4. Per passare a un'altra zona, fare clic sui pulsante Prossimo e Precedente.
5. Per uscire dallo modalità di Navigazione, click destro o premere **Esc**.

La barra degli strumenti delle Zone di Lettura

La barra strumenti Zone di Lettura appare sopra la zona di lettura attiva ogni volta che si accede ad una zona di lettura. La barra degli strumenti fornisce controlli per la navigazione e la lettura delle zone definite.

	
<p>Barra strumenti Zone di Lettura: Modalità Modifica e Navigazione</p>	<p>Barra strumenti Zone di Lettura: Modalità Attiva Azione.</p>

 	<p>Avvia/Pausa/Interrompi Avvia e interrompe la lettura. Quando viene eseguito in modalità Avvio, viene visualizzata la pausa o il tasto Interrompi sulla barra degli strumenti, a seconda della modalità attiva. Il pulsante Pausa appare in modalità Attiva Azione e Navigazione in cui è possibile mettere in pausa e riavviare la lettura delle parole evidenziate. Il pulsante Interrompi appare in modalità Modifica dove la lettura ricomincia sempre dalla prima parola della zona.</p> <p>Tasto di scelta rapida: Invio</p>
--	--

	<p>Precedente. Attiva la zona di lettura precedente.</p> <p>Tasto di scelta rapida: Shift + Tab</p> <p>Nota: Questo pulsante non appare in modalità 'Attiva Azione'.</p>
	<p>Successivo Attiva la zona di lettura successiva.</p> <p>Tasto di scelta rapida: Tab</p> <p>Nota: Questo pulsante non appare in modalità 'Attiva Azione'.</p>
	<p>Chiudi Esce dalla modalità Lettura Zona</p> <p>Tasto di scelta rapida: Esc</p>

Impostazioni Zone di Lettura

Le impostazioni delle zone di lettura consentono di creare, esaminare e modificare le zone di lettura. Quando attivato, la finestra di dialogo Zone di Lettura visualizza un elenco delle zone che sono state definite nell'applicazione corrente. Selezionando una zona nella lista delle zone, è possibile modificarne le impostazioni, attivare la zona o eliminare la zona. È inoltre possibile creare nuove zone o navigare attraverso tutte le zone dell'applicazione corrente.


Per informazioni complete sulla creazione, la modifica, la navigazione e l'azionamento delle zone, vedere **Creazione e modifica delle Zone Lettura e Utilizzare le Zone Lettura.**

- **Regolare le Impostazioni delle zone di Lettura**

1. Nella scheda della barra degli strumenti **Letttore**, scegliere **Zone > Impostazioni**.

La finestra di dialogo del Lettore appare con la scheda Zone visualizzata.

2. Regolare le Impostazioni di allineamento come desiderato.
3. Clicca **OK**.



La finestra di dialogo Zone di Lettura.

Impostazione	Descrizione
Mostra zone definite per	Consente di visualizzare un elenco delle applicazioni attualmente in esecuzione. Le Zone associate con l'applicazione selezionata vengono visualizzati nella casella di riepilogo Zone .
Zone	Consente di visualizzare un elenco delle zone associate con l'applicazione selezionata, selezionate in Mostra zone definite per : casella di riepilogo).
Tasto di scelta rapida	Consente di visualizzare il tasto di scelta rapida per la zona selezionata.
Modifica	Attiva lo strumento Modifica Zone. Quando viene attivato, la finestra di dialogo Zone Lettura è nascosta e le zone associate con l'applicazione selezionata vengono mostrate. Lo strumento Modifica zona appare consentendo di dimensionare e spostare qualsiasi delle zone.
Elimina	Elimina la zona selezionata.

<p>Azionare</p>	<p>Aziona le zone selezionate. Quando attivato, la finestra di dialogo Zone di Lettura è nascosta e la zona selezionata viene visualizzata e annunciata in base alle sue impostazioni di zona. In seguito, la finestra zona di lettura riappare.</p>
<p>Nuova zona</p>	<p>Attiva lo strumento Nuova zona. Quando viene attivato, la finestra di dialogo Zone di Lettura è nascosta e le zone associate con l'applicazione selezionata vengono mostrate. Lo strumento nuova zona appare consentendo di creare una nuova zona.</p>
<p>Naviga tra le zone</p>	<p>Attiva la modalità navigazione Zona. Quando viene attivato, la finestra di dialogo Zone di Lettura è nascosta e la zona selezionata e la barra degli strumenti di navigazione appare. Utilizzando i controlli della barra degli strumenti o comandi da tastiera, è possibile avviare e fermare la lettura della zona, e passare alla zona successiva o precedente.</p>
<p>Nome zona</p>	<p>Consente di digitare un nome significativo per la zona selezionata. I nomi delle zone appaiono nella casella di riepilogo Zone nella finestra di dialogo Zone di Lettura. Appaiono anche nel menu Aree di lettura (quando si preme il tasto di scelta rapida Elenco zone di lettura: Caps Lock + Alt + L) e quando si fa clic su Zone > Attiva nella scheda della barra degli strumenti del Lettore.</p>

La zona è relativa a	
In alto a sinistra, in alto a destra, in basso a sinistra, in basso a destra o al centro	<p>Imposta la posizione relativa della zona all'interno della finestra dell'applicazione. Ciò mantiene la zona nella posizione corretta anche quando la finestra dell'applicazione è stata ridimensionata o spostata.</p> <p>Nota: In alcuni casi, quando si ridimensiona una finestra di una applicazione, i controlli all'interno della finestra possono anche essere ridimensionati. In questo caso, potrebbe essere necessario ridimensionare le singole zone.</p>
Azioni zona	
Annuncia testo nella zona	Quando la zona di lettura è attivato, tutto il testo all'interno della zona è annunciato.
Mostra Zona	Quando la zona di lettura è attivato, la zona viene fatto scorrere nella vista e poi evidenziata.
Visualizza e annuncia zona	Quando la zona di lettura è attivato, la zona viene fatto scorrere nella vista e poi evidenziata.
Evidenzia Zona per	<p>Imposta la quantità di tempo (in secondi) che la zona di lettura rimane evidenziata.</p> <p>Nota: L'evidenziazione si verifica solo quando è selezionata Scorrere alla zona.</p>

Torna a posizione precedente	Dopo che la zona viene visualizzata, ZoomText scorre indietro nella posizione in cui si trovava nella vista prima di aver azionato la zona.
Area oscura al di fuori della zona	Quando una zona di lettura viene attivata, l'area al di fuori della zona di lettura è oscurata.

Leggere con il cursore

I comandi di lettura del cursore di testo permettono di navigare e leggere mentre si sta creando e modificando documenti, per parola, riga, frase o un paragrafo. Quando si utilizzano questi comandi, il cursore si sposta in conformità con il comando.

Ad esempio, quando si preme il comando Leggi Prossima Frase, il cursore si sposta all'inizio della frase successiva e l'intera frase viene letta. La seguente tabella elenca i comandi di lettura del cursore di testo.

Comando	Tasto di scelta rapida	Tasti a strati
Dire Carattere Precedente	Sinistra	N/D
Dire Carattere Successivo	Destra	N/D
Dire Parola Precedente	Ctrl + Sinistra	N/D
Dire Parola Successiva	Ctrl + Destra	N/D

Dire Linea Precedente 3	Su	N/D
Dire Linea Successiva 3	Giù	N/D
Dire Frase Precedente	Caps Lock + Alt + Sinistro	N/D
Dire Frase Successiva	Caps Lock + Alt + Destro	N/D
Dire Paragrafo Precedente	Ctrl + Su	N/D
Dire Paragrafo Successivo	Ctrl + Giù	N/D
Dire Carattere Corrente 1	Ctrl + Alt + Shift + Invio	N/D
Dire Parola Corrente 2	Ctrl + Alt + Shift + Su	N/D
Dire Linea Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Destro	N/D
Dire Frase Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Giu	N/D
Dire Paragrafo Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Sinistro	N/D

1. La seconda pressione del comando dire Carattere Corrente vocalizza il carattere foneticamente: “Alpha, Bravo, Charlie, ...”.
2. Ripetute Pressioni del comando Dire Parola Corrente forniscono il seguente comportamento:
 - Prima Pressione: Legge la parola
 - Seconda Pressione: Scandisce la parola
 - Terza Pressione: scandisce la parola foneticamente (“Alpha, Bravo, Charlie, ...”)

Nota: Ripetute pressioni devono avvenire entro due secondi.

3. Questo comando legge la parola corrente o l'intera linea in base alle impostazioni riscontro del programma **Quando il cursore testo si muove in una nuova linea.**

Oltre ai comandi di testo di lettura sopra elencati, ZoomText parlerà anche quando si utilizza la navigazione del testo standard e la modifica dei tasti, elencati nella tabella seguente.

Tasti	Azioni Applicazione	Azioni ZommText
Backspace	Elimina il carattere a sinistra del cursore.	Annuncai il carattere cancellato.
Elimina	Elimina il carattere a destra del cursore.	Annuncia il nuovo carattere a destra del cursore.

Home	Sposta il cursore all'inizio della riga.	Legge la prima parola della riga (o nulla se la linea inizia con uno spazio o tab).
End	Sposta il cursore alla fine della riga.	Annuncia "Fine della linea"
Pag Su	Pagina la finestra dell'applicazione in su.	Legge la parola o la linea sulla quale appare il cursore, secondo l'impostazione del riscontro programma quando il cursore del testo si sposta in una nuova linea.
Page Giu	Pagina la finestra dell'applicazione in giù.	Legge la parola o la linea sulla quale appare il cursore, secondo l'impostazione del riscontro programma quando il cursore del testo si sposta in una nuova linea.

<p>Ctrl + Home</p>	<p>Si sposta all'inizio del documento.</p>	<p>Legge la parola o la linea sulla quale appare il cursore, secondo l'impostazione del riscontro programma quando il cursore del testo si sposta in una nuova linea.</p>
<p>Ctrl + End</p>	<p>Si Sposta alla fine del documento.</p>	<p>Legge la parola o la linea sulla quale appare il cursore, secondo l'impostazione del riscontro programma quando il cursore del testo si sposta in una nuova linea.</p>

Comandi Dire Tutto

I comandi dire annunciano su richiesta vari elementi del desktop e delle applicazioni. Per impostazione predefinita, questi comandi non hanno tasti di scelta rapida assegnati e devono essere attivati tramite comandi da tastiera a strati. Tuttavia, i tasti di scelta rapida possono essere assegnati nella finestra di dialogo di tasti comando.

Comando	Tasto di scelta rapida	Tasti a strati
Dire Data Corrente	Non assegnato	Caps Lock + Barra spaziatrice, Y, D
Dire Ora Corrente	Non assegnato	Caps Lock + Barra spaziatrice, Y, T
Dire Titolo della Colonna della cella	Non assegnato	Caps Lock + Barra spaziatrice, Y, C
Dire Commenti della cella	Non assegnato	Caps Lock + Barra spaziatrice, Y, N

Dire Formula della cella	Non assegnato	Caps Lock + Barra spaziatrice, Y, O
Dire Titolo della Riga della cella	Non assegnato	Caps Lock + Barra spaziatrice, Y, R
Dire Appunti	Non assegnato	Caps Lock + Barra spaziatrice, Y, P
Dire il pulsante predefinito della finestra di dialogo	Non assegnato	Caps Lock + Barra spaziatrice, Y, B
Dire il nome del gruppo della finestra di dialogo	Non assegnato	Caps Lock + Barra spaziatrice, Y, G
Dire il messaggio della finestra di dialogo	Non assegnato	Caps Lock + Barra spaziatrice, Y, M

Dire la scheda della finestra di dialogo	Non assegnato	Caps Lock + Barra spaziatrice, Y, A
Dire il fuoco	Non assegnato	Caps Lock + Barra spaziatrice, Y, F
Dire Testo Selezionato	Non assegnato	Caps Lock + Barra spaziatrice, Y, S
Dire Barra di stato	Non assegnato	Caps Lock + Barra spaziatrice, Y, U
Dire titolo delle finestre	Non assegnato	Caps Lock + Barra spaziatrice, Y, W

Configurazioni

Tutte le impostazioni di ZoomText possono essere salvate e ripristinate utilizzando i file di configurazione.

I file di configurazione controllano tutte le caratteristiche di ZoomText; compreso il livello di ingrandimento, il tipo di finestra di zoom, miglioramenti dello schermo, opzioni di lettura, le impostazioni delle applicazioni e tasti di scelta rapida.

Non vi è alcun limite al numero di file di configurazione che possono essere salvati, quindi sentitevi liberi di creare e utilizzare tutti quelli che si desidera.

È inoltre possibile creare impostazioni specifiche delle applicazioni che si caricano automaticamente ogni volta che l'applicazione diventa attiva.

- La configurazione predefinita
- Salvataggio e Caricamento delle configurazioni
- Configurazione Tasti di scelta rapida
- Impostazioni Applicazione

La configurazione predefinita

Quando si avvia ZoomText, il file di configurazione predefinito, ZT.ZXC, viene caricato automaticamente. Questo file contiene le impostazioni predefinite incorporate per tutte le impostazioni di ZoomText. È possibile creare la propria configurazione predefinita, che caricherà le impostazioni personalizzate ogni volta che viene eseguito ZoomText. Non ci si deve preoccupare di perdere le impostazioni incorporate; il file predefinito originale può essere facilmente ripristinato.

- **Per salvare una configurazione personalizzata predefinita**

1. Impostare tutte le caratteristiche di ZoomText come desiderato.
2. Nel menu di **ZoomText**, selezionare **Configurazioni > Salva Come Predefinita**

Una finestra di dialogo apparirà richiedendo di confermare il salvataggio della configurazione.

3. Selezionare **Sì** per sovrascrivere la configurazione predefinita corrente.

- **Per ripristinare il file di configurazione originale**

1. Nel menu di **ZoomText**, selezionare **Configurazioni > Ripristina Impostazioni di Fabbrica**

Una finestra di dialogo apparirà richiedendo di confermare il ripristino della configurazione.

2. Selezionare **Sì** per sovrascrivere la configurazione predefinita corrente.

Salvataggio e Caricamento delle configurazioni

Le impostazioni di ZoomText correnti possono essere salvate in un file di configurazione in qualsiasi momento. Questo file di configurazione può essere caricato in un secondo momento e le impostazioni salvate avranno effetto immediato.

- **Per salvare le impostazioni in un file di configurazione**

1. Impostare tutte le caratteristiche di ZoomText come desiderato.
2. Nel Menu di **ZoomText**, selezionare **Configurazioni > Salva Configurazione Personalizzata**

La finestra di dialogo Salva configurazioni appare, mostrando i file di configurazione esistenti.

3. Digitare il nome del nuovo file di configurazione nella casella **Nome File**.
4. Clicca **OK**.

- **Per caricare le impostazioni da un file di configurazione**

1. Nel Menu di **ZoomText**, selezionare **Configurazioni > Apri Configurazione Personalizzata**

La finestra di dialogo Apri Configurazione mostra i file di configurazione esistenti.

2. Evidenziare il file di configurazione desiderato.
3. Clicca **Apri**.

Configurazione Tasti di scelta rapida

È possibile utilizzare tasti di scelta rapida per caricare i file di configurazione, senza attivare l'interfaccia utente ZoomText. Prima di poter utilizzare di un tasto di scelta configurato, un file di configurazione deve essere assegnato ad esso. La seguente tabella elenca le configurazioni predefinite dei tasti di scelta rapida. Per informazioni sull'assegnazione delle configurazioni ai tasti di scelta rapida, consultare "Assegnare un file di configurazione a caricamento comando di configurazione" in **La finestra dei tasti di comando**.

Impostazione	Descrizione
Carica il file di configurazione 1	Caps Lock + 1
Carica il file di configurazione 2	Caps Lock + 2
Carica il file di configurazione 3	Caps Lock + 3
Carica il file di configurazione 4	Caps Lock + 4
Carica il file di configurazione 5	Caps Lock + 5
Carica il file di configurazione 6	Caps Lock + 6
Carica il file di configurazione 7	Caps Lock + 7
Carica il file di configurazione 8	Caps Lock + 8
Carica il file di configurazione 9	Caps Lock + 9
Carica il file di configurazione 10	Caps Lock + 0

Impostazioni Applicazione

All'interno di ogni configurazione di ZoomText, è possibile definire impostazioni personalizzate per ogni applicazione che si usa. Ad esempio, è possibile fare in modo che ZoomText visualizzi il browser Web a un livello di ingrandimento e l'elaboratore di testi in un altro. Ogni volta che queste applicazioni si attivano le impostazioni delle applicazioni vengono automaticamente ripristinate. Le applicazioni per le quali non sono state definite le impostazioni sono visualizzate e annunciate in base alle impostazioni predefinite del file di configurazione.

- **Per definire e salvare le impostazioni delle applicazioni**

1. Aprire l'applicazione per la quale si desidera definire le impostazioni.
2. Passare direttamente a ZoomText e selezionare le impostazioni che si desidera utilizzare con l'applicazione.
3. Premere il tasto di scelta rapida per salvare le impostazioni per l'applicazione: **Caps Lock + Ctrl + S** o seleziona sulla barra degli strumenti di ZoomText: **ZoomText > Impostazioni applicazione > Salva impostazioni applicazione.**

Una finestra di dialogo chiede di salvare le impostazioni dell'applicazione.

4. Fare clic su **Si** per salvare le impostazioni.

In qualsiasi momento, è possibile disattivare o cancellare le impostazioni di applicazione. Le impostazioni disabilite dell'applicazione rimangono nella configurazione e possono essere riattivate in qualsiasi momento. Le impostazioni dell'applicazione eliminate vengono rimosse dalla configurazione.

- **Per disattivare o cancellare le impostazioni di applicazione**

1. Premere il tasto di scelta rapida per Gestisci Impostazioni applicazione: **Caps Lock + Ctrl + M** o sulla barra di ZoomText, scegli **ZoomText > Impostazioni applicazione > Gestisci impostazioni applicazione**.

Verrà visualizzata la finestra di dialogo Gestisci Impostazioni applicazione.


2. Per disabilitare le impostazioni dell'applicazione, nella casella di riepilogo **Usa impostazioni Applicazione**, deselezionare le applicazioni desiderate.

L'applicazione selezionata rimane nella lista, ma le impostazioni delle applicazioni non vengono invocate quando le si utilizzano.

3. Per eliminare le impostazioni dell'applicazione, selezionare l'applicazione desiderata, e quindi scegliere **Elimina selezionati**.

L'applicazione selezionata viene rimossa dall'elenco.

4. Clicca **OK**.



La finestra di dialogo Gestisci Impostazioni applicazione.

Impostazione	Descrizione
Utilizzare le impostazioni delle applicazioni per:	Consente di visualizzare un elenco di impostazioni dell'applicazione che sono state salvate nella configurazione di ZoomText corrente.
Abilita Tutto	Abilita tutti gli elementi elencati nella casella di riepilogo Usa Impostazioni dell'applicazione.
Disabilita Tutto	Disabilita tutti gli elementi elencati nella casella di riepilogo Usa Impostazioni dell'applicazione.
Elimina selezionate	Elimina tutti gli elementi elencati nella casella di riepilogo Usa Impostazioni dell'applicazione.

Impostazioni Preferenze

Le impostazioni di preferenze consentono di controllare l'avvio e la chiusura di ZoomText, il modo in cui ZoomText si aggiorna automaticamente e segnala errori, l'aspetto dell'interfaccia utente di ZoomText e il tipo di arrotondamento applicato da ZoomText nell'area ingrandita.

- Preferenze Programma
- Preferenze Interfaccia Utente
- Preferenze per l'appianamento
- Scheda Video

Preferenze Programma

Le preferenze del programma controllano come ZoomText si avvia ed esce, e consente di attivare l'aggiornamento automatico.


- **Per regolare le preferenze del programma**

1. Nel menu di **ZoomText**, selezionare **Preferenze > Programma**

La finestra delle preferenze appare con la scheda Programma visualizzata.

2. Regolare le impostazioni delle preferenze del programma come desiderato

3. Selezionare **OK**.



La scheda Programma

Impostazione	Descrizione
Supporto di accesso	
Attivare ZoomText nella richiesta di accesso di Windows	Abilita l'utilità modalità sicura di ZoomText nella schermata di accesso a Windows e altri prompt della modalità protetta di Windows. La modalità protetta di ZoomText offre funzioni essenziali di ingrandimento e di lettura dello schermo nelle richieste in modalità protetta.
Impostazioni di avvio	
Avviare ZoomText automaticamente all'avvio di Windows	ZoomText verrà eseguito automaticamente ogni volta che si avvia il sistema.
Avviare ZoomText con la barra degli strumenti minimizzata	L'interfaccia utente ZoomText è minimizzata quando ZoomText viene avviato.
Visualizza la finestra "Benvenuto" all'avvio di ZoomText	Ogni volta che ZoomText viene avviato, viene visualizzata la finestra di benvenuto insieme alla barra degli strumenti di ZoomText. La finestra di benvenuto mostra le istruzioni e i tasti di scelta rapida che sono utili per i nuovi utenti.

<p>Visualizzare l'icona di ZoomText sul desktop</p>	<p>Consente di visualizzare l'icona sul desktop ZoomText.</p>
<p>Se eseguito su un server remoto, attende il collegamento del client</p>	<p>Quando ZoomText (o Fusion) viene avviato su un server remoto, se ZoomText (o Fusion) non è in esecuzione sul computer client, si avvierà in modalità dormiente e si riattiva quando ZoomText (o Fusion) è stato avviato sulla macchina client.</p>
<p>Chiudi Impostazioni</p>	
<p>Salvare le impostazioni di ZoomText automaticamente quando si esce</p>	<p>Tutte le impostazioni di ZoomText vengono salvate nella configurazione attiva quando il programma esce.</p>
<p>Richiede la conferma dell'intenzione di uscire da ZoomText</p>	<p>Viene chiesto di confermare la scelta di uscire da lprogramma.</p>
<p>Scaricare processo di ingrandimento quando si esce ZoomText</p>	<p>Scarica il processo di ingrandimento di ZoomText quando si esce da ZoomText. Questo processo altrimenti continuerà a funzionare per fornire un riavvio più veloce di ZoomText nella stessa sessione di Windows.</p>

Aggiornamento automatico	
<p>Verificare la presenza di aggiornamenti on-line ogni volta che ZoomText è avviato</p>	<p>Ogni volta che si avvia ZoomText, se viene stabilita una connessione Internet, ZoomText controllerà online gli aggiornamenti del programma disponibili. Se sono disponibili aggiornamenti, la procedura guidata di aggiornamento vi darà la possibilità di scaricare e installare gli aggiornamenti.</p>
Fusion	
<p>Quando la tastiera di ZoomText è installata, chiede di selezionare un prodotto da avviare quando si preme il tasto funzione “Avvia/ Abilita Disabilita ZoomText”.</p>	<p>Questa impostazione richiede di aprire ZoomText o Fusion quando si utilizza il tasto F1 sulla tastiera ZoomText.</p> <p>Nota: I seguenti criteri devono essere soddisfatti per visualizzare la richiesta.</p> <p>Sia ZoomText che Fusion sono installati. (Se Fusion non è installato, ZoomText è l'applicazione predefinita.)</p> <p>Stai usando una tastiera ZoomText e il software della tastiera ZoomText è installato e abilitato.</p> <p>Utilizzare il tasto funzione F1 (chiamato anche tasto funzione Avvio / Attiva / disattiva) per avviare una delle due applicazioni.</p>

Dati anonimi	
Partecipa al nostro impegno per migliorare i prodotti Freedom Scientific inviando dati di utilizzo anonimi	Abilita o disabilita l'invio di dati anonimi per migliorare il software.

Preferenze Interfaccia Utente


Le preferenze dell'interfaccia utente controllano come appare l'interfaccia utente di ZoomText sul desktop di Windows.

- **Per regolare le preferenze di interfaccia utente**

1. Nel menu di **ZoomText**, selezionare **Preferenze > Interfaccia Utente**

La finestra di dialogo Preferenze appare con la scheda interfaccia utente visualizzata.

2. Regolare le impostazioni delle preferenze dell'interfaccia utente come desiderato.
3. Selezionare **OK**.



La Scheda Interfaccia Utente

Impostazione	Descrizione
Impostazioni della barra degli strumenti	
Mostra descrizioni comandi per i controlli ribbon	Abilita la visualizzazione delle descrizioni informative dei comandi quando si sposta il mouse sopra i controlli sulla barra degli strumenti di ZoomText.
Mantiene la barra degli strumenti in cima ad altre finestre	La finestra dell'interfaccia utente di ZoomText rimarrà in cima a tutte le altre finestre, anche quando ZoomText non è l'applicazione attiva.
Ripristina barra degli strumenti dopo l'utilizzo di uno strumento di ZoomText	La barra degli strumenti ZoomText viene sempre ripristinata quando si esce da uno strumento ZoomText.
Colore di evidenziazione della barra degli strumenti	Seleziona il colore che viene utilizzato per mettere in evidenza i controlli sulla barra degli strumenti di ZoomText.
Impostazioni della barra delle applicazioni	
Visualizza il pulsante della barra delle applicazioni di ZoomText e l'icona della try	Quando ZoomText è in funzione, il suo pulsante sulla barra delle applicazioni e l'icona della tray sono entrambi visualizzati.
Visualizza solo il pulsante della barra delle applicazioni di ZoomText	Quando ZoomText è in funzione, viene visualizzato solo il suo pulsante sulla barra delle applicazioni.

Visualizza solo l'icona della tray di ZoomText	Quando ZoomText è in esecuzione, viene visualizzata solo la sua icona nella barra di sistema.
Lingua interfaccia utente	
Lingua	Seleziona la lingua con la quale verrà visualizzata l'interfaccia utente ZoomText. Nota: Questa opzione non è disponibile solo nelle versioni inglesi.
Altre impostazioni	
Abilita effetti di transizione per i miglioramenti dello schermo	Consente spostamenti visuali fluidi quando si scorre tra gli schemi di miglioramento dello schermo di ZoomText.

Preferenze per l'arrotondamento

Le preferenze per l'arrotondamento controllano come ZoomText attenua e rende più nitido il testo e la grafica (comprese le fotografie) nell'area ingrandita. ZoomText offre due tipi di arrotondamento, xFont® e arrotondamento geometrico, che possono essere attivati singolarmente o insieme.

- **xFont** si applica solo al testo e visualizza la massima qualità del font ingrandito. Non è disponibile in tutte le applicazioni. Quando xFont non è disponibile, l'arrotondamento geometrico migliorerà il testo ingrandito (se abilitato).

- **L'arrotondamento geometrico** offre un miglioramento di alta qualità sia per la grafica che per il testo dove non è possibile applicare l'ingrandimento xFont. Sono disponibili due tipi di arrotondamento geometrico: ClearSharp e Legacy.
- **ClearSharp** è la tecnologia più aggiornata di arrotondamento geometrico e produce una qualità del tratto superiore con prestazioni di sistema migliori.
- **Legacy** è la modalità più datata di arrotondamento disponibile per gli utenti che preferiscono un tratto con forma più classica.

Quando ZoomText è abilitato e attivo l'ingrandendo a schermo, puoi scorrere le modalità di arrotondamento per determinare la modalità singola o combinata che funzionano meglio per te.


- **Per selezionare la modalità di arrotondamento**
- Premi il tasto di scelta rapida per la metodologia di arrotondamento: **Caps Lock + X**

È possibile visualizzare e configurare le impostazioni di arrotondamento nella finestra di dialogo, Preferenze.

- **Per regolare le preferenze di arrotondamento**
1. Nel menu di **ZoomText**, seleziona, **Preferenze > Arrotondamento**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Preferenze con la scheda Arrotondamento visualizzata.

2. Regolare le impostazioni delle preferenze di arrotondamento desiderato.
3. Selezionare **OK**.



La Scheda Arrotondamento.

Impostazione	Descrizione
Opzioni xFont	
<p>Abilitazione Ingrandimento xFont</p>	<p>Abilita Ingrandimento xFont xFont mostra la più alta qualità di testo ingrandita e deve sempre essere attivata.</p>
<p>Metti in grassetto tutto il testo xFont ingrandito</p>	<p>Aggiungi grassetatura al testo xFont ingrandito</p>
<p>Escludere Applicazioni</p>	<p>Visualizza le impostazioni per escludere l'uso di xFont in applicazioni problematiche. Consultare "Esclusione xFont in Applicazioni Problematiche" sotto.</p>
Smussamento Geometrico	
<p>ClearSharp</p>	<p>Abilita l'arrotondamento geometrico, ClearSharp.</p>
<p>Legacy</p>	<p>Abilita l'arrotondamento geometrico, Legacy.</p>
<p>Nessuno</p>	<p>Disabilita l'arrotondamento geometrico.</p>

Escludere xFont dalle applicazioni problematiche

Alcune applicazioni contengono componenti dell'interfaccia utente che non sono compatibili con la caratteristica xFont di ZoomText, con conseguente testo mancante o danneggiato. In questo caso, è possibile escludere l'uso di xFont all'interno dell'applicazione problematica selezionando il nome dell'applicazione nella finestra di dialogo escludere le applicazioni.

Nota: Le applicazioni che hanno conflitti conosciuti con xFont sono state escluse nella configurazione predefinita ZoomText.

- **Per escludere xFont nelle applicazioni selezionate**

1. Nel menu di **ZoomText**, seleziona, **Preferenze > Arrotondamento**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Preferenze con la scheda Arrotondamento visualizzata.


2. Scegliere **Escludere Applicazioni**.

La finestra di dialogo Escludi Applicazioni appare

3. Nella casella di riepilogo **Escludi xFont da**, controllare le applicazioni nelle quali si desidera escludere l'uso di xFont.

4. Clicca **OK**.

5. Riavvia ZoomText. Questo passaggio è necessario per rendere attive le modifiche salvate nel menu Escludi applicazioni.



La finestra di dialogo Escludi Applicazioni

Impostazione	Descrizione
Escludere xFont da:	Consente di visualizzare un elenco delle applicazioni attualmente in esecuzione sul sistema. Le Applicazioni con un segno di spunta sono escluse dall'esecuzione con xFont.

Capitolo 10

Comandi ZoomText

Questa sezione fornisce un elenco completo di tasti Comando di ZoomText, incluso tasti di scelta rapida, tasti a strati, e tasti modali.

- Comandi Lettore Applicazione
- Comandi Lettore in Background
- Comandi Fotocamera
- Comandi Localizzatore
- Modalità Comando Tasti Stratificati
- Comandi Ingranditore
- Comandi Programma
- Comandi Lettore
- Comandi Zone di Lettura
- Comandi Registratore
- Comandi Dire
- Comandi Scorrimento
- Comandi di supporto
- Comandi Cursore Testo
- Comandi Windows

Comandi Lettore Applicazione

I seguenti tasti possono essere utilizzati per lanciare il Lettore Applicazione

Comando	Tasti di scelta rapida
Esegui Il lettore Applicazione dal puntatore	Caps Lock + Alt + Click Sinistro
Esegui Vista Applicazione	Caps Lock + Alt + A
Esegui Vista Testo	Caps Lock + Alt + T
Esegui lo strumento SpeakIt	Caps Lock + Alt + S
Esegui Lettore Applicazione (modalità selezionata)	Caps Lock + Alt + R

I seguenti tasti stratificati possono essere utilizzati per lanciare il Lettore Applicazione.

Comando	Tasti a strati
Esegui Lettore Applicazione	Caps Lock + Barra spaziatrice, A

Mentre il Lettore Applicazione è attivo, i seguenti tasti modali possono essere utilizzati per operare con esso.

Comando	Tasti Modali
Parola Successiva	Ctrl + Destra
Parola Precedente	Ctrl + Sinistra
Frase Successiva	Destra
Frase Precedente	Sinistra
Paragrafo Successivo	Giù
Paragrafo Precedente	Su
Pagina Successiva	Pag Giu
Pagina Precedente	Pag Su
Parola Corrente *	Ctrl + Alt + Shift + Su
Linea Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Destro
Frase Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Giu
Paragrafo Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Sinistro
Prima Parola in Linea	Home
Ultima Parola in Linea	End
Inizio del documento	Ctrl + Home
Fine del documento	Ctrl + End
Collegamento Successivo	L
Collegamento Precedente	Shift + L
Eseguire Collegamento	Ctrl + Invio

* Quando si utilizza il comando parola corrente: la pressione ripetuta all'interno di due secondi fornisce il seguente comportamento:

- Prima Pressione Leggi la parola
- Seconda Pressione: Scandisci la parola
- Terza Pressione: Scandisce la parola foneticamente (“Alpha, Bravo, Charlie, ...”)

Comandi Lettore in Background

I seguenti tasti possono essere utilizzati per lanciare il Lettore in background.

Comando	Tasti di scelta rapida
Esegui Lettore in background	Caps Lock + Ctrl + B

I seguenti tasti stratificati possono essere utilizzati per lanciare il Lettore in background.

Comando	Tasti a strati
Esegui Lettore in background	Caps Lock + Barra spaziatrice, B

Mentre la barra degli strumenti del lettore in background è attiva, i seguenti tasti modali possono essere utilizzati per azionare il lettore in background.

Comando	Tasti Modali
Mostra barra degli strumenti	T
Cattura	C
Avvia / Pausa	Invio
Riparti (dall'inizio)	Shift + Invio
Frase Successiva	Destra
Frase Precedente	Sinistra
Parola Successiva	Ctrl + Destra
Parola Precedente	Ctrl + Sinistra
Parola Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Up
Frase Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Down
Uscita	X

Comandi Fotocamera

I seguenti tasti di scelta rapida possono essere usati per eseguire la Fotocamera di ZoomText.

Comando	tasti di scelta rapida
Esegui Fotocamera	Caps Lock + Ctrl + C

I seguenti tasti a strati possono essere utilizzati per lanciare la Fotocamera di ZoomText.

Comando	Tasti a strati
Esegui Fotocamera	Caps Lock + Barra spaziatrice, C

Mentre la barra degli strumenti della fotocamera è attiva, i seguenti tasti modali possono essere utilizzati per regolare le impostazioni della fotocamera di ZoomText.

Comando	Tasti Modali
Mostra barra degli strumenti	T
Zoom Dentro	Su
Zoom Fuori	Giù
Ruota Immagine	Sinistra/Destra
Alterna Ancorato/Pieno	Tab
Posizione Ancorata	Caps Lock + Sinistra/Destra
Chiarezza Attiva/ Disattiva	Shift + Invio
Reimposta Chiarezza	Shift + Backspace
Incrementa Luminosità	Shift + Su
Decrementa Luminosità	Shift + Giù
Incrementa Contrasto	Shift + Sinistro
Decrementa Contrasto	Shift + Destro
Attiva/Disattiva Due- Colori	Alt + Invio
Schema Due-Colori	Alt + Sinistra/Destra

Fuoco Automatico/ Manuale	Ctrl + Invio
Fuoco Dentro	Ctrl + Su
Fuoco Fuori	Ctrl + Giù
Uscita	X

Comandi Localizzatore

I seguenti tasti possono essere utilizzati per lanciare il Localizzatore

Comando	Tasti di scelta rapida
Esegui Localizzatore	Caps Lock + Ctrl + F

I seguenti tasti a strati possono essere utilizzati per lanciare la il Localizzatore.

Comando	Tasti a strati
Esegui Localizzatore	Caps Lock + Barra spaziatrice, F

Mentre il Localizzatore è attivo, i seguenti tasti modali possono essere utilizzati per operare con esso.

Comando	Tasti
Per ciclare gli elementi della pagina digitare Su	Ctrl + Su
Per ciclare gli elementi della pagina digitare Giù	Ctrl + Giù
Esegui Elemento	Ctrl + Invio
Primo elemento (nella lista filtrata)	Ctrl + Home
Ultimo elemento (nella lista filtrata)	Ctrl + End
Controllo Successivo	Ctrl + C
Maschera Successiva	Ctrl + F
Intestazione Successiva	Ctrl + H
Livello di Intestazione Successivo 1 ... 6	Ctrl + 1 ... 6
Immagine Successiva	Ctrl + I
Collegamento Successivo	Ctrl + L
Lista Successiva	Ctrl + S
Tabella Successiva	Ctrl + T
Elemento Successivo	Invio O Ctrl + Destro
Controllo Precedente	Ctrl + Shift + C
Maschera Precedente	Ctrl + Shift + F
Intestazione Precedente	Ctrl + Shift + H
Livello di Intestazione Precedente 1 ... 6	Ctrl + Shift + 1 ... 6

Immagine Precedente	Ctrl + Shift + I
Collegamento Precedente	Ctrl + Shift + L
Lista Precedente	Ctrl + Shift + S
Tabella Precedente	Ctrl + Shift + T
Elemento Precedente	Shift + Invio OR Ctrl + Sinistro
Lettore Applicazione	Alt + R
Alterna Cerca Lista	Alt + L
Chiudi Localizzatore	Esc

Modalità comando tasti stratificati

I seguenti tasti di scelta rapida possono essere usati per lanciare la modalità di comando dei tasti stratificati.

Comando	Tasti di scelta rapida
Selezione modalità di comando	Caps Lock + Barra spaziatrice

Quando la modalità di comando è attivo, i seguenti tasti stratificati possono essere utilizzati per inserire i gruppi di modalità di comando disponibili.

Comando	Tasti a strati
Comandi Lettore Applicazione	A
Esegui Lettore in backgoud	B
Esegui Fotocamera	C
Esegui Localizzatore	F
Esegui Registratore	D
Comandi Ingranditore	M
Comandi Programma	P
Comandi Lettore	R
Comandi Dire	Y
Comandi Scorrimento	S
Comandi di supporto	U
Comandi Windows	W
Comandi Zone	Z

Comandi Ingranditore

I seguenti tasti di scelta rapida possono essere utilizzati per operare con i comandi dell'ingranditore.

Comando	Tasti di scelta rapida
Comandi Ingranditore	Non assegnato
Miglioramento Colori Attivo/Disattivo	Caps Lock + C
Miglioramento Curostre Attivo/Disattivo	Caps Lock + R
Miglioramento Fuoco Attivo/Disattivo	Caps Lock + F
Miglioramento Puntatore Attivo/Disattivo	Caps Lock + P
Miglioramento Invert Rapido Attivo/Disattivo	Caps Lock + I
Modalità Arrotondamento	Caps Lock + X
Alterna Zoom e 1x	Caps Lock + Invio
Zoom Dentro	Caps Lock + Up
Zoom Fuori	Caps Lock + Giù

I seguenti tasti stratificati possono essere usati per azionare i comandi dell'ingranditore.

Comando	Tasti a strati
Comandi Ingranditore	Caps Lock + Barra spaziatrice, M
Miglioramento Colori Attivo/ Disattivo	C
Miglioramento Curostre Attivo/ Disattivo	R
Miglioramento Fuoco Attivo/ Disattivo	F
Miglioramento Puntatore Attivo/Disattivo	P
Miglioramento Invert Rapido Attivo/Disattivo	I
Modalità Arrotondamento	X
Alterna Zoom e 1x	Invio
Zoom Dentro	Su
Zoom Fuori	Giù

Comandi Programma

I seguenti tasti di scelta rapida possono essere utilizzati per eseguire i comandi programma.

Comando	Tasti di scelta rapida
Comandi Programma	Non assegnato
ZoomText Attivo/Disattivo	Caps Lock + Ctrl + Invio
Mostra Interfaccia Utente	Caps Lock + Ctrl + U
Caricamento Configurazione 1 ... 10	Caps Lock + Ctrl + 1 ... 0 Nota: 0 è utilizzato per caricare la configurazione 10
Gestisci Impostazioni Applicazione	Caps Lock + Ctrl + M
Salva Impostazioni Applicazione	Caps Lock + Ctrl + S

I seguenti tasti stratificati possono essere utilizzati per eseguire i comandi del programma.

Comando	Tasti a strati
Comandi Programma	Caps Lock + Barra spaziatrice, P
ZoomText Attivo/Disattivo	Invio
Mostra Interfaccia Utente	U
Caricamento Configurazione 1 ... 10	1 ... 10 Nota: 0 è utilizzato per caricare la configurazione 10
Gestisci Impostazioni Applicazione	M
Salva Impostazioni Applicazione	S

Comandi Lettore

I seguenti tasti di scelta rapida possono essere utilizzati per azionare i comandi del lettore.

Comando	Tasti di scelta rapida
Comandi Lettore	Non assegnato
Modalità Riscontro Tastiera	Caps Lock + Alt + K
Modalità Riscontro Mouse	Caps Lock + Alt + M
Livello Prolissità Riscontro	Caps Lock + Alt + B

Voce Attiva/Disattiva	Caps Lock + Alt + Invio
Selezione Voce	Caps Lock + Alt + V
Voce più veloce	Caps Lock + Alt + Su
Voce più lenta	Caps Lock + Alt + Giù

I seguenti tasti stratificati possono essere usati per azionare i comandi del lettore.

Comando	Tasti a strati
Comandi Lettore	Caps Lock + Barra spaziatrice, R
Modalità Riscontro Tastiera	K
Modalità Riscontro Mouse	M
Livello Prolissità Riscontro	B
Voce Attiva/Disattiva	Invio
Selezione Voce	V
Voce più veloce	Su
Voce più lenta	Giù

Comandi Zone di Lettura

I seguenti tasti di scelta rapida possono essere utilizzati per operare con i comandi dell'ingranditore.

Comando	Tasti di scelta rapida
Comandi Zone	Caps Lock + Alt + Z
Crea Zona	Caps Lock + Alt + C
Modifica Zona	Caps Lock + Alt + E
Elenca Zone	Caps Lock + Alt + L
Naviga tra le zone	Caps Lock + Alt + G
Zona Successiva	Caps Lock + Alt + N
Zona Precedente	Caps Lock + Alt + P
Aziona Zona 1 ... 10	Caps Lock + Alt + 1 ... 0 Nota: Lo 0 Aziona la zona 10.

I seguenti tasti stratificati possono essere usati per azionare i comandi dell'ingranditore.

Comando	Tasti a strati
Comandi Zone	Caps Lock + Barra spaziatrice, Z
Crea Zona	C
Modifica Zona	E
Elenca Zone	L
Naviga tra le zone	G
Zona Successiva	N
Zona Precedente	P
Aziona Zona 1 ... 10	1 ... 0 Nota: Lo 0 Aziona la zona 10.

Comandi Registratore

I seguenti tasti di scelta rapida possono essere usati per azionare il registratore di ZoomText.

Comando	Tasti di scelta rapida
Esegui	Caps Lock + Ctrl + D

I seguenti tasti a strati possono essere utilizzati per lanciare il registratore di ZoomText.

Comando	Tasti a strati
Esegui	Caps Lock + Barra spaziatrice, D

Comandi Dire

I seguenti tasti di scelta rapida possono essere utilizzati per attivare i Comandi Dire.

Comando	Tasti di scelta rapida
Comandi Dire	Non assegnato

I seguenti tasti stratificati possono essere utilizzati per attivare i Comandi Dire.

Comando	Tasti a strati
Comandi Dire	Caps Lock + Barra spaziatrice, Y
Dire Data Corrente	D
Dire Ora Corrente	T
Dire Titolo della Colonna della cella	C
Dire Commenti della cella	N
Dire Formula della cella	O
Dire Titolo della Riga della cella	R
Dire Appunti	P
Dire il pulsante predefinito della finestra di dialogo	B
Dire il nome del gruppo della finestra di dialogo	G

Dire il messaggio della finestra di dialogo	M
Dire la scheda della finestra di dialogo	A
Dire il fuoco	F
Dire Testo Selezionato	S
Dire Barra di stato	U
Dire titolo della finestra	W

Comandi Scorrimento

I seguenti tasti di scelta rapida possono essere utilizzati per azionare con i comandi di scorrimento.

Comando	Tasti di scelta rapida
Comandi Scorrimento	Non assegnato
Scorri Su	Caps Lock + Shift + Su
Scorri Giù	Caps Lock + Shift + Giù
Scorri a Sinistra	Caps Lock + Shift + Sinistro
Scorri a Destra	Caps Lock + Shift + Destro
Ferma Scorrimento	Caps Lock + Shift + Invio
Salta Su	Caps Lock + Ctrl + Su
Salta Giù	Caps Lock + Ctrl + Giù
Salta a Sinistra	Caps Lock + Ctrl + Sinistro
Salta a Destra	Caps Lock + Ctrl + Destro
Salta al Centro	Caps Lock + Ctrl + Home
Salva Vista	Caps Lock + Ctrl + Pag Su
Ripristina Vista	Caps Lock + Ctrl + Pag Giù

I seguenti Tasti stratificati possono essere usati per operare con i comandi di scorrimento:

Comando	Tasti a strati
Comandi Scorrimento	Caps Lock + Barra spaziatrice, S
Scorri Su	Su
Scorri Giù	Giù
Scorri a Sinistra	Sinistra
Scorri a Destra	Destra
Ferma Scorrimento	Invio
Salta Su	Ctrl + Su
Salta Giù	Ctrl + Giù
Salta a Sinistra	Ctrl + Sinistra
Salta a Destra	Ctrl + Destra
Salta al Centro	Ctrl + Home
Salva Vista	Ctrl + Pag Su
Ripristina Vista	Ctrl + Pag Giu

Comandi di supporto

I seguenti tasti di scelta rapida possono essere utilizzati per operare con i comandi dell'ingranditore.

Comando	Tasti di scelta rapida
Comandi di supporto	Non assegnato
AHOI Attiva/Disattiva	Ctrl + Alt + Shift + A
Rapporto AHOI	Ctrl + Alt + Shift + R
Cattura Schermo	Ctrl + Alt + Shift + C
Cancella Cursore	Ctrl + Alt + Shift + D
Premere il tasto di scelta rapido successivo	Ctrl + Alt + Shift + P
Trascinamento Attiva/Disattiva	Ctrl + Alt + Shift + T
Aggiorna modello dello schermo	Ctrl + Alt + Shift + U
Informazioni ZoomText	Ctrl + Alt + Shift + I

I seguenti tasti stratificati possono essere usati per azionare i comandi dell'ingranditore.

Comando	Tasti a strati
Comandi di supporto	Caps Lock + Barra spaziatrice, U
AHOI Attiva/Disattiva	A
Rapporto AHOI	R
Cattura Schermo	C
Cancella cursore	D
Premere il tasto di scelta rapido successivo	P
Trascinamento Attiva/Disattiva	T
Aggiorna modello dello schermo	U
Informazioni ZoomText	I

Comandi Cursore Testo

I seguenti tasti possono essere utilizzati per operare i Comandi Cursore Testo.

Comando	Tasti di scelta rapida
Carattere Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Invio
Parola Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Su
Linea Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Destro
Frase Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Giu
Paragrafo Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Sinistro
Frase Successiva	Caps Lock + Alt + Destro
Frase Precedente	Caps Lock + Alt + Sinistro

I seguenti tasti sono comandi da tastiera standard di Windows per spostare il cursore di testo attraverso il testo.

Comando	Tasti Windows
Carattere Successivo	Destra
Carattere Precedente	Sinistra
Parola Successiva	Ctrl + Destra
Parola Precedente	Ctrl + Sinistra
Linea Successiva	Su
Linea Precedente	Giù
Paragrafo Successivo	Ctrl + Giù
Paragrafo Precedente	Ctrl + Su

Comandi Windows

I seguenti tasti di scelta rapida possono essere utilizzati per operare con i comandi di windows.

Comando	tasti di scelta rapida
Comandi Windows	Non assegnato
Tipologia Finestra di Zoom	Caps Lock + Z
Strumento regolazione Finestra di Zoom	Caps Lock + A
Vista Congelata Attiva/ Disattiva	Caps Lock + E

Nuova Vista Congelata	Caps Lock + N
Instrada il mouse sulla vista	Non assegnato
Instrada la vista al mouse	Non assegnato
Scambia Vista Attiva	Caps Lock + V
Modalità Panoramica Attiva/Disattiva	Caps Lock + O

I seguenti tasti stratificati possono essere usati per azionare i comandi della finestra.

Comando	Tasti a strati
Comandi Windows	Caps Lock + Barra spaziatrice, W
Tipologia Finestra di Zoom	Z
Strumento regolazione Finestra di Zoom	A
Vista Congelata Attiva/Disattiva	E
Nuova Vista Congelata	N
Instrada il mouse sulla vista	Giù
Instrada la vista al mouse	Su
Scambia Vista Attiva	V
Modalità Panoramica Attiva/Disattiva	O

Supporto di ZoomText

ZoomText viene fornito con una varietà di strumenti incorporati e servizi di supporto in linea che sono disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Questi strumenti e servizi includono utilità per la raccolta di informazioni, articoli tecnici e istruzioni ed una modalità per segnalare un problema al team di supporto del prodotto ZoomText. Alcuni di questi strumenti possono anche essere utilizzati anche quando si lavora ad un problema con un rappresentante del supporto ZoomText.

- Informazioni di Sistema
- Comando Fix-It
- Desktop remoto
- Contattare l'assistenza Vision Dept


Informazioni di sistema

La finestra di dialogo delle Informazioni di sistema visualizza un insieme di informazioni inerenti il tuo hardware di sistema, software e configurazioni che possono essere utili nella diagnosi di un problema.

- **Per visualizzare la finestra di dialogo delle Informazioni di sistema**

Nel menu **ZoomText**, Selezionare **Supporto di ZoomText > Informazioni di Sistema**.

La finestra di dialogo Supporto di ZoomText appare quando la scheda Informazioni di sistema è visualizzata.



La scheda Informazioni di sistema


Comando Fix-It

I comandi Fix-It sono utilizzati per fissare prestazioni uniche e problemi comportamentali che sono stati diagnosticati da un tecnico di supporto ZoomText. Il comando Fix-It è fornito dal supporto tecnico ed è inserito e applicato come indicato nella finestra di dialogo di Fix-It.

- **Per utilizzare la finestra di dialogo del comando Fix-It.**

Nel menu di **ZoomText**, selezionare **Supporto di ZoomText > Comando Fix-it**

La finestra di dialogo Supporto di ZoomText appare con la scheda Fix-It visualizzata.



Scheda Fix-It.


Desktop remoto

Lo strumento Desktop remoto viene utilizzato per testare e risolvere i problemi di connessione di accesso remoto.

Dalla finestra di dialogo Desktop remoto, puoi:

- Verifica se il tuo software Freedom Scientific è autorizzato o meno per l'accesso remoto.
 - Verificare lo stato di ogni canale remoto supportato (Desktop Remoto, Citrix o VMWare Horizon).
 - Riparare qualsiasi canale che viene segnalato come non funzionante.
 - Testare la connessione tra il client e il server/computer remoti.
-
- **Per verificare se sei autorizzato per l'accesso remoto, procedi come segue:**
 - Nel menu **ZoomText**, seleziona **Supporto ZoomText > Desktop Remoto**.
 - Nella parte superiore della finestra di dialogo l'autorizzazione di accesso remoto viene visualizzata come abilitata o disabilitata.
 - **Per verificare lo stato di ogni canale remoto supportato, procedi come segue:**
 1. Nel menu **ZoomText**, seleziona **Supporto ZoomText > Desktop Remoto**.
 - Se in esecuzione su una macchina client, viene visualizzato un elenco di tutti i canali remoti supportati.
 - Se in esecuzione su una macchina server, viene visualizzato il canale remoto utilizzato dal server.
 - L'elenco mostra anche se un canale funziona o non funziona.

2. Per verificare la connessione tra le macchine client e server, selezionare **Verifica connessione**.
3. Per riparare un canale che non funziona, scegli **Ripara**.



La finestra di dialogo Desktop remoto.

A proposito di ZoomText


La finestra di dialogo A proposito di ZoomText mostra informazioni sul programma e sulla licenza, come tipologia del prodotto, versione, numero seriale e nome utente.

- **Per visualizzare le informazioni di A proposito di ZoomText**

1. Nel menu di **ZoomText**, selezionare **A proposito di ZoomText**.

La finestra di dialogo A proposito di ZoomText appare

2. Dopo aver visionato la a finestra di dialogo, cliccare su **OK**.



La finestra di dialogo A proposito di ZoomText

Impostazione	Descrizione
Prodotto	Mostra la tipologia di prodotto: 'Ingranditore' o 'Ingranditore/Lettore'.
Tipo	Mostra la tipologia di installazione: 'Prodotto' o 'Prova'.
Versione	Consente di visualizzare la versione del prodotto ZoomText e il numero di build.
Numero Seriale	Mostra il numero seriale del prodotto. Nota: un numero di serie non viene visualizzato quando si esegue una versione di prova di ZoomText.
Nome	Visualizza il nome dell'utente registrato
Società	Visualizza il nome della società dell'utente registrato

Contattare l'assistenza tecnica

Per poter usufruire dell'assistenza tecnica, dovrete essere un utente registrato da Vision Dept S.r.l. I servizi di assistenza tecnica da parte di Vision Dept sono soggetti ai termini e alle condizioni vigenti al momento dell'acquisto.

L'assistenza tecnica può essere contattata nelle modalità seguenti:

- Visitate il nostro sito Web per una guida in linea automatizzata: www.visiondept.it
- E-mail: supporto@visiondept.it
- Telefono: 02/29534862

Quando chiamate, è opportuno che siate posizionati davanti al computer, con la documentazione a portata di mano. Inoltre, preparatevi a dare le informazioni seguenti:

- Numero di serie del prodotto.
- Nome del prodotto e numero di versione.
- Tipo di computer e componenti hardware usati.
- Numero di versione del software e di Windows.
- I messaggi che appaiono esattamente a schermo.
- Cosa stavate facendo quando si è verificato il problema.
- Come avete provato a risolvere il problema.

